

Cadastro_TAG_-_CD0581

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Cadastro TAG - CD0581

Visão Geral do Programa

TAG's são localizações físicas ou funcionais que podem abranger equipamentos ou áreas, dependendo o tipo de nível a que pertence, bem como depende da forma como a empresa aplica este conceito.

Cadastro TAG - Pasta Dados

Objetivo da tela:	Permitir incluir, alterar, ou eliminar TAG's no cadastro de TAG's, associando a ele parâmetros que o qualificam e diferenciam dos demais.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Folhas Especificação do Tag	Ao ser acionado apresenta a tela Cadastro Folha – MI1004A, da função Folha de Especificação do TAG, onde é possível associar folha de especificação ao TAG/Centro de Custo selecionado.  Importante: Para que seja possível associar folhas de especificação ao TAG, é necessário que o campo Tipo Nível seja igual a 999. Esse botão somente estará habilitado se o módulo MI estiver implantado.
Condições Operação	Ao ser acionado apresenta a tela Manutenção Condições Operação TAG - MI1005 onde é possível manter as condições de operação do Tag.  Nota: Esse botão somente estará habilitado se o módulo MI estiver implantado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
TAG	Inserir o código e descrição do TAG.
Equipamento	Selecionar o código do Equipamento.  Importante: O equipamento principal serve para representar o equipamento do TAG. Possui função documental e não impacta o planejamento e a programação da manutenção. Nos cadastros de Ordem de Manutenção (Manutenção Manual da Ordem de Manutenção - MI0307) e Solicitação de Serviço (Solicitação de Serviços - MI1001), se o equipamento não estiver informado e for selecionado um tag, será verificado se há informação de Equipamento Principal no cadastro do TAG. Desta forma, o equipamento principal do tag será sugerido como equipamento da OM ou SS.
Estabelecimento	Selecionar o código do Estabelecimento.
Centro Custo	Selecionar o código do Centro de Custo. O centro de custo, no TAG, serve apenas como sugestão de centro de custo para os equipamentos que entrarão no TAG, entretanto, o usuário poderá informar qualquer centro de custo para o equipamento na sua transferência (Movimentação Equipamento TAG – MI1006). Lembrando apenas, que os equipamentos que estão no TAG naquele momento não terão seus centros de custo alterados. Se o cliente deseja alterar o centro de custo do equipamento, deverá fazê-lo manualmente no cadastro do equipamento Manutenção de Equipamentos – CD0910.  Importante: Para as ordens de manutenção onde o cliente optou por informar “?” na sub-conta da conta de aplicação do tipo de manutenção (Tipos de Manutenção – CD0580), o centro de custo do equipamento continuará sendo sugerido como sub-

	conta. Se a sub-conta da conta de aplicação do tipo de manutenção estiver totalmente preenchida no cadastro de tipo de manutenção, não haverá mudanças.
Planejador	Selecionar o código do Planejador.
Tipo Nível	Selecionar o código do Tipo de Nível.
Seq Lubrificação	Inserir a sequência de lubrificação para o TAG. Esse campo tem a finalidade de registrar a sequência em que os TAG's serão lubrificados. Isto somente é possível para TAG's cujo Tipo de Nível seja 999. Esta informação é utilizada na impressão do Roteiro de Lubrificação.
Unidade de Negócio	Exibe a unidade de negócio do TAG. <i>ⓘ</i> Importante: O campo Unidade de negócio somente será apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado com o Datasul EMS 5.
Criticidade	Inserir o grau de criticidade associado ao TAG, onde X representa a maior criticidade.
Imagem	Selecionar o código de Imagem, quando houver. <i>ⓘ</i> Importante: Somente é possível informar imagens que não estejam no catálogo padrão, definido nos Parâmetros Globais (CD0101), quando nos Parâmetros da Manutenção Industrial (MI0101A) estiver definido o parâmetro 6 - Permitir Imagem de Outro Catálogo igual a Sim.

Cadastro TAG - Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Permitir inserir uma descrição detalhada para o Tag selecionado.
--------------------------	--

Cadastro TAG - Pasta Preditiva

Objetivo da tela:	Permitir informar parâmetros exclusivos para o módulo Manutenção Preditiva.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data de Ativação	Permitir inserir a data a partir da qual o TAG está ativo para o módulo Manutenção Preditiva para distribuição da taxa de produção/hora e custo/hora. <i>ⓘ</i> Importante: Na inclusão, como padrão, é apresentada a data corrente, a qual pode ser modificada.
Data de Desativação	Permite inserir a data a partir da qual o TAG está desativado para o módulo Manutenção Preditiva para distribuição da taxa de produção/hora e custo/hora. <i>ⓘ</i> Importante: Na inclusão, como padrão, é apresentada a data 31/12/9999, a qual pode ser modificada.
Taxa de Produção/Hora	Permite inserir a informação correspondente à taxa horária de produção do TAG e será utilizada em relatórios gerenciais para a avaliação das técnicas de manutenção (perda/ganho na utilização da técnica).
Custo/Hora	Permite inserir a informação correspondente ao custo horário de funcionamento do TAG e será utilizado em relatórios gerenciais para a avaliação das técnicas de manutenção (perda/ganho na utilização da técnica).
Percentual Custo	Corresponde ao percentual para distribuição do custo pela estrutura de TAG e será utilizado para atualização automática dos custos dos tags filhos ao se informar o custo do tag pai. Essa atualização é realizada a partir do tipo de nível informado nos parâmetros do módulo (diferente de 999). Por exemplo, nos parâmetros do módulo, o nível de tag parametrizado para distribuição do custo é o 800. Considerando em uma estrutura que 70 % do custo total do Tag Fábrica serão atribuídos à Célula de Usinagem e 30% à Célula de Acabamento. Por sua vez, o Tag Usinagem de Aço receberá 50 % do custo do Tag Célula de Usinagem e o Tag de Usinagem de Plásticos receberá os outros 50% do custo total deste tag.
Analista	Permite selecionar um código de analista responsável por esse TAG. Sua descrição é obtida automaticamente do programa Manutenção de Analista da Preditiva -IP0103 .

Envia e-mail na movimentação do equipamento	Quando selecionado, define que deve ser enviado um e-mail ao analista responsável pelo TAG no momento da movimentação de um novo equipamento para o TAG ou se houver movimentação de equipamentos entre TAG's.
---	--

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0581](#) [cadastro_tag](#) [datasul](#)
[supply_ml_man_mi_frotas](#) [pt](#) [ds_manufatura_manut](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)