

# Manutenção\_de\_Depósitos\_de\_Armazenamento\_-\_CD0601

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

## Manutenção de Depósitos de Armazenamento - CD0601

### Visão Geral do Programa

Por depósito deve ser entendido um local físico onde são armazenados itens diversos (matérias-primas, componentes, produtos acabados); assim, na hipótese de existir um local físico que armazene ao mesmo tempo, matéria-prima e produtos acabados, não é necessário criar mais de um depósito, basta implantar apenas um, pois o controle dos materiais é executado através de um grupo de estoque e de famílias de materiais a que pertencem os itens.

A quantidade de depósitos a serem implantados, pode ser ilimitada, mas também pode ser criado um depósito único para vários estabelecimentos.

Por padronização, é recomendável utilizar um nome comum para depósitos de todos os estabelecimentos, por exemplo, se a sigla, ALM, for escolhida para designar algum depósito – Almoxarifado – esta mesma designação deve ter igual significado para todos os estabelecimentos.

Embora seja utilizada uma única sigla para designar diversos depósitos, o sistema controla de igual forma os saldos de estoque por estabelecimento ou por depósito.

- Nota:**  
Depósito externo é um espaço físico situado fora das dependências da empresa. Exemplo: porto nas operações de exportação.
- Se o Banco de Dados MGSCM está conectado, as atualizações desta funcionalidade serão automaticamente replicadas para o WMS.
- Neste programa quando existir a integração com [Sistema Hospitalar – HIS](#) não será permitido:
- Eliminar depósitos com origem do HIS;
  - Alterar a descrição dos depósitos com origem do HIS.

### Manutenção Depósitos

**Objetivo da tela:** Permitir o cadastrar de depósitos para armazenagem de itens de diversas origens.

#### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Depósito                   | Inserir o código e a descrição que identifica o depósito que se esta cadastrando.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Considera Saldo Disponível | Quando habilitado permite ao sistema considerar o saldo disponível no depósito cadastrado para efeitos de planejamento de material.                                                                                                                                                                                           |
| Considera Saldo Ordens MRP | Quando habilitado considera ordens para o planejamento para o caso de ordens direcionadas a depósitos parametrizados para não considerar saldo. Este parâmetro faz também que sejam consideradas as reservas direcionadas ao depósito.                                                                                        |
| Considera Saldo Alocação   | Quando habilitado o depósito passa a considerar saldo alocado no depósito.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Depósito Produto Acabado   | Quando habilitado define que o depósito cadastrado é para produto acabado.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Depósito Processo          | Quando habilitado define que o depósito cadastrado é para produto em processo.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Depósito Reciclado         | Quando habilitado define que o depósito cadastrado é para produto reciclado.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Depósito CQ                | Quando habilitado define que o depósito cadastrado é para o Controle de Qualidade.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depósito Rejeito           | Quando habilitado define que o depósito cadastrado é para produtos rejeitados.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Depósito WMS               | Quando assinalado define que os depósitos do ERP Datasul efetuarão movimentações de entrada e saída no WMS. <div> <b>Importante:</b><br/>                     Esse campo somente é habilitado quando na <a href="#">Manutenção Parâmetro Estoque (CE0101)</a>, o campo Integra WMS estiver assinalado.                 </div> |
| Aloca Saldo ERP            | Quando assinalado define que ao efetuar um movimento de entrada do item para o WMS, seu saldo será alocado até o momento da conclusão do processo de armazenamento do item no WMS. Dessa forma o item somente será disponibilizado para movimentação no ERP Datasul, após a conclusão do processo de armazenamento no WMS.    |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <p>O conceito <a href="#">Alocação de Saldo no ERP Datasul nas Movimentações para o WMS</a>, permite observar mais detalhes referente a essa alocação.</p> <div> <p><b>Importante:</b><br/>Esse campo somente é habilitado quando o campo <b>Depósito WMS</b>, dessa função, estiver assinalado.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Depósito WMS Externo    | <p>Indica que o saldo do depósito será controlado pelo sistema Externo de WMS (WMS Saas). O saldo do depósito só poderá ser movimentado por programas que integram com o WMS Externo e geram pendências de conferência, armazenagem e retirada, como por exemplo: Entradas de Notas fiscais, Notas fiscais de saída e Transferência Depósitos em lotes (CE0207), entre outros.</p> <p>Essa opção somente estará disponível quando o parâmetro <b>WMS Externo</b> estiver assinalado no CD0101 - Atualização Parâmetro Global.</p> <p><b>OBS:</b> Somente será possível selecionar um dos tipos de WMS, ou seja, ou será WMS Datasul ou WMS Externo/Saas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aloca Saldo Dep Externo | <p>Ao assinalar essa opção indica que a quantidade enviada para o depósito WMS Externo ficará alocada, e portando indisponível, até que o sistema WMS Externo informe ao ERP que já finalizou a conferência e deu entrada no respectivo depósito de WMS Externo.</p> <p>Essa opção somente estará disponível quando o parâmetro <b>Depósito WMS Externo</b> estiver assinalado nesse programa (CD0601 - Manutenção Depósitos)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Integração HIS          | <p>Quando assinalado, determina que o depósito é proveniente da integração com o <a href="#">Sistema Hospitalar</a>.</p> <div> <p><b>Importante:</b><br/>Não é permitido eliminar depósitos com origem do HIS. Não é permitido alterar a descrição dos depósitos com origem do HIS.</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo Depósito           | <p>Indica o tipo de depósito cadastrado, as opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Interno:</b> Selecionada esta opção indica se o depósito cadastrado é interno. Utilizado nas dependências da empresa.</li> <li><b>Externo (Outro):</b> Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo. Entende-se por depósito externo um espaço físico situado fora das dependências da empresa, como por exemplo, um porto nas operações de exportação.</li> </ul> <p><b>A partir da Release 12.1.2209</b> foram incluídas as duas opções abaixo para especificar o tipo de depósito que está sendo cadastrado. Quando o(s) parâmetro(s) <b>Depósito Fechado e/ou Armazém</b> estiver(em) selecionado(s) nos Parâmetros do Estoque (CE0101) será necessário a correta parametrização para que as rotinas envolvidas funcionem corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Externo Arm. Geral:</b> Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo e tem a finalidade de um Armazém Geral.</li> <li><b>Externo Dep. Fechado:</b> Selecionada esta opção, indica se o depósito cadastrado é externo e tem a finalidade de um Depósito Fechado.</li> </ul> |
| Destinatário            | <p>Inserir o nome do destinatário que deve receber os materiais relacionados ao depósito. O destinatário é um cliente/fornecedor cadastrado no sistema. Este campo é habilitado quando o tipo de depósito selecionado for Externo.</p> <div> <p><b>Importante:</b><br/>Para depósito fechado o destinatário deve ser, obrigatoriamente, ambos (cliente e fornecedor).</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros\\_gerais](#) [mcd](#)

[versao\\_12](#) [cd0601](#)

[manutencao\\_de\\_depositos\\_de\\_armazenamento](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso