

Manutenção_Cadastros_Gerais_Parametro_Global_-_CD0101

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção Cadastros Gerais Parametro Global - CD0101

Visão Geral do Programa

Permitir a definição e configuração de parâmetros considerados na utilização dos módulos do EMS 2, garantindo o bom funcionamento deles.

As inscrições estaduais de cliente / fornecedor brasileiro são validadas conforme as regras definidas por cada estado, salvo as inscrições de Isento. Ver detalhes sobre esse assunto em: www.sintegra.gov.br.

Atualização Parametro Global – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e atualizar os parâmetros de valores, formatos de campos e procedimentos válidos para vários módulos do EMS.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo Empresarial	Inserir a descrição do nome do Grupo Empresarial. O mesmo deve ser, quando houver, a razão social da holding controladora das empresas.  Importante: Quando não há um grupo empresarial, aconselha-se inserir o nome da empresa principal.
Empresa Principal	Selecionar o código correspondente à empresa principal, na qual serão centralizados os lançamentos realizados nos módulos que trabalham com uma única empresa (mono-empresa).
Formato CPF	Inserir o formato padrão correspondente ao código de Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).  Importante: De acordo com o formato oficial do código do CPF deve ser inserido: 999.999.999-99.
Formato CNPJ	Inserir o formato padrão correspondente ao código de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Importante: A Nota Técnica Conjunta COCAD/SUARA/RFB nº 49, de 14 de maio de 2024, estabelece que o novo formato do CNPJ será alfanumérico, mantendo as 14 posições atuais. As oito primeiras posições serão compostas por caracteres alfanuméricos (letras e números), identificando a raiz do número. As quatro posições seguintes também terão caracteres alfanuméricos e identificarão a ordem do estabelecimento inscrito. As duas últimas posições permanecerão numéricas, correspondendo aos dígitos verificadores do CNPJ alfanumérico.
Formato CEP	Inserir o formato padrão correspondente ao código de Código de Endereçamento Postal (CEP).  Importante: De acordo com o formato oficial do código do CEP, no Brasil, deve ser inserido: 99.999-999.
Registro Federal	Inserir o label do registro federal utilizado.  Importante: O registro, no Brasil, corresponde ao CNPJ.
Segurança Por Estabelecimento	Quando selecionado, indica que os dados serão filtrados de acordo com os estabelecimentos no qual o usuário possui permissão de acesso.  Importante: Para os programas flex estas técnicas de segurança por estabelecimento não são aplicadas.

Altera Nome Abreviado Emitente	Quando selecionado, indica que é possível alterar o nome abreviado de clientes / fornecedores.
Vencimentos Domingo	Selecionar o tratamento correspondente ao título do cliente / fornecedor quando a data de vencimento do mesmo for domingo. As opções disponíveis são: • Prorroga – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser prorrogado. • Antecipa – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira). • Mantém – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser mantido.
Vencimento Feriado	Selecionar o tratamento correspondente ao título do cliente / fornecedor quando a data de vencimento do mesmo for feriado. As opções disponíveis são: • Prorroga – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser prorrogado. • Antecipa – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira). • Mantém – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser mantido.
Vencimentos Sábado	Selecionar o tratamento correspondente ao título do cliente / fornecedor quando a data de vencimento do mesmo for sábado. As opções disponíveis são: • Prorroga – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser prorrogado. • Antecipa – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser antecipado para o dia anterior (sexta-feira). • Mantém – Quando selecionada, indica que o vencimento do título deve ser mantido.
Bloqueio CNPJ	Selecionar o tratamento a ser adotado pelo sistema quando o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) for obrigatório e o mesmo estiver com o formato diferente do padronizado. As opções disponíveis são: • Sem bloqueio – Quando selecionada, indica que o código do CNPJ será aceito pelo sistema, mesmo que esteja com formato diferente do padronizado ou com o dígito verificador incorreto. • Advertência – Quando selecionada, indica que será emitida uma advertência quando o formato do CNPJ for diferente do padronizado ou seu dígito verificador estiver com o código inválido. Nesse caso, o usuário deve decidir se libera, ou não, o código informado. • Com bloqueio – Quando selecionada, indica que o código de CNPJ, não estando em conformidade com o formato padrão ou o registro verificador estiver com código inválido, não será aceito pelo programa. Importante: As opções acima somente serão consideradas quando o campo CNPJ Obrigatório estiver selecionado.
Estrutura BH	Selecionar a estrutura dos bancos históricos a ser utilizada. As opções disponíveis são: • Distribuído – Quando selecionada, indica que os dados serão distribuídos por área de atuação (ADM, IND, COM). Importante: Cada área possui um banco para cadastro, um para movimentação e outro para históricos do movimento. Essa forma de banco é destinada aos clientes na procura de uma melhor performance devido à necessidade de manter movimentos por longa data e com disponibilidade de utilização do sistema distribuído. • Não Distribuído – Quando selecionada, indica que as movimentações das três áreas estarão centralizadas em um único banco de dados. Sendo assim, serão necessários apenas servidores para os bancos de cadastros e de movimento. Importante: É destinada a clientes com problemas de performance, devido a grande movimentação, porém não podem utilizar o sistema de forma distribuída. Essas opções serão habilitadas sempre que o módulo Bancos Históricos, localizado na pasta Módulos I, estiver selecionado.
Conta Contábil	Selecionar o tipo de conta contábil a ser utilizada. As opções disponíveis são: • Empresa Principal; • Empresa Estabelecimento.
Último Cliente / Fornecedor	Exibe o número do último cliente / fornecedor implementado no produto. Importante: Quando alterado, no momento da implementação de um novo cliente ou fornecedor, será apresentado o próximo número livre como sugestão de código.
Inscrição Estadual Obrigatório	Quando selecionado, indica que o preenchimento do campo Inscrição Estadual é obrigatório quando solicitado.
Valida Cidade	Quando selecionado, indica que o Código de Endereçamento Postal (CEP) da cidade será validado ao efetuar a cobrança escritural. Importante: Somente será possível informar as cidades previamente cadastradas por intermédio do programa Manutenção de Cidades (CD0330).

CNPJ Obrigatório	Quando selecionado, indica que o código do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é obrigatório quando solicitado.
Valida Restrições EMS 5 on-line	Quando selecionado, indica que os programas que utilizam unidade de negócio passarão a efetuar a validação de restrição de unidade de negócio por centro de custo. Além dessa validação haverá as validações contábeis que são feitas na contabilização do estoque. Importante: Este parâmetro virá dessinalado, e será apresentado em tela quando o sistema estiver parametrizado para trabalhar com unidade de negócio para o estoque.
Avalia Cliente Intellector	Quando selecionado, o usuário informa se o cliente será submetido à aprovação de crédito no Intellector, quando o mesmo for implantado no EMS.
Utiliza IFRS	Quando selecionado, indica que a empresa se enquadra nas normas IFRS – CPC30. Importante: A normativa IFRS se aplica a clientes de capital aberto com grande volume de faturamento, cuja data real de entrega da mercadoria ultrapassa o mês de emissão da nota fiscal. Nestes casos, a receita deverá ser provisionada até que a entrega da mercadoria seja efetuada. Enquanto a mercadoria não for entregue, a contabilização considerará contas de provisão e estas contas ficarão com saldo até a entrega total. Quando a mercadoria for entregue, as contas de provisão serão baixadas e a contabilização considerará as contas definitivas. Desta forma, a receita e os impostos passam a ser reconhecidos no mês da data real da entrega. Para mais detalhes, verificar o conceito IFRS. Ao definir que será utilizado IFRS é necessário definir o relacionamento das contas IFRS por intermédio do programa Manutenção de Contas IFRS (CD1985).
Catálogo Imagens Banco	Selecionar o endereço de localização do arquivo código correspondente ao catálogo de imagens. Importante: O cadastro do catálogo de imagens é realizado por intermédio do programa Catálogo de Imagem (BTB103AA).

Atualização Parâmetro Global – Pasta Módulos I

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e atualizar os módulos habilitados no sistema.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Módulos	Quando selecionado, indica que o módulo está habilitado para ser utilizado pela empresa de acordo com o Contrato de Licença de Uso concedido. Importante: Para desativar o módulo Controle de Potência, é necessário que todos os itens da base de dados tenham o parâmetro Componente para formulação alterado para Não Utiliza. Ver detalhes no programa Manutenção Tipo Formulação Item (CP0108).

Atualização Parâmetro Global – Pasta Módulos II

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e atualizar os módulos habilitados no sistema.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Módulos	Quando selecionado, indica que o módulo está habilitado para ser utilizado pela empresa de acordo com o Contrato de Licença de Uso concedido.

Atualização Parâmetro Global – Pasta Manufatura

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e atualizar parâmetros correspondentes às funções da Manufatura.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Consiste Similaridade Itens	Quando selecionado, incide que durante o cadastramento de um item, e com base nas características técnicas (recebidas por intermédio das folhas de especificação do item), o mesmo será comparado com outros itens cadastrados. Dessa forma serão verificadas as semelhanças nas características técnicas, evitando cadastros redundantes. Importante: A consistência apenas avisa as similaridades, sendo que o usuário pode confirmar o cadastro redundante desse novo item.
Gera Narrativa Características	Quando selecionado, incide que o programa monta a narrativa com os resultados informados no cadastro de características técnicas do item. Importante: Acontece no momento do cadastramento de qualquer item que possua folha de especificações.
Gera Texto Características	Quando selecionado, incide que serão gerados os textos técnicos vinculados ao item.
Tipo Texto Características	Selecionar o código do texto padrão correspondente às características do item. Importante: Esse campo será habilitado sempre que o campo Gera Texto Características estiver selecionado.
Catálogo Imagens Item	Selecionar o código do catálogo correspondente às imagens de itens.
Catálogo Vídeo Operação	Selecionar o código do catálogo correspondente às imagens de operações de Manufatura.
Catálogo Documento	Selecionar o código do catálogo correspondente aos documentos a serem consultados.
Catálogo Imagens Equipamento	Selecionar o código do catálogo correspondente às imagens dos equipamentos da empresa.
Requisição automática no recebimento	Quando selecionado, indica que o material ao ser recebido contra uma Ordem de Manutenção fará a baixa automática do estoque (Requisição para Ordem).
Avisa Recebimento	Selecionar o destinatário da mensagem, enviada por e-mail, informando do recebimento do material contra uma Ordem de Manutenção. As opções disponíveis são: • Não Avisa – Quando selecionada, indica que a mensagem não será enviada. • Solicitante – Quando selecionada, indica que o solicitante da compra será avisado do recebimento. • Planejador – Quando selecionada, indica que o planejador da ordem será avisado do recebimento. • Ambos – Quando selecionada, indica que o solicitante e o planejador serão avisados do recebimento.

Atualização Parâmetro Global – Pasta Integração

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e atualizar a vinculação dos módulos a serem integrados com o produto EMS e com o módulo Multiplanta. Por intermédio do botão Movimentar , é possível relacionar os módulos disponíveis ao produto EMS e módulo Multiplanta.
--------------------------	---

Atualização Parâmetro Global – Pasta Integr II

Objetivo da tela:	Permitir atualizar os parâmetros de integração.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

TOTVS Colaboração	Quando assinalado, identifica que a solução TOTVS Colaboração está ativa. ⓘ Importante: Esse campo somente é habilitado caso esteja licenciado a utilização da solução TOTVS Colaboração.
Versão	Selecionar a versão do Totvs Colaboração que está configurado no ambiente. As opções disponíveis são: • 1.0 - A integração ERP x TSS x Neogrid é a versão do Totvs Colaboração que está sendo utilizada; • 2.0 - A integração entre ERP x Neogrid é a versão do Totvs Colaboração que está sendo utilizada; • Em branco - Indica que o Totvs Colaboração não está configurado no ambiente. ⓘ Importante: Somente uma versão do Totvs Colaboração estará disponível no ambiente. Não é permitida a configuração mais de uma versão no mesmo ambiente.
TOTVS Processos Fiscais	Quando assinalado, identifica que a solução TOTVS Processos Fiscais (TPF) está ativa.
EAI 1	Quando assinalado, identifica que as integrações do EAI 1 estão ativas. ⓘ Importante: Esse campo somente é funcional se o programa da área de negócio o utiliza. Para isso, verifique o manual de referência do programa em questão.
EAI 2	Quando assinalado, identifica que as integrações do EAI 2 estão ativas. ⓘ Importante: Esse campo somente é funcional se o programa da área de negócio o utiliza. Para isso, verifique o manual de referência do programa em questão.
Sales and Operation Planning	Quando assinalado, identifica que a integração S&OP está ativa. ⓘ Importante: Deve-se possuir mais de um ERP integrado com o Neogrid Client Neogrid ou Client EDI.
Ciashop	Quando assinalado, permite a comunicação entre o BackOffice Datasul com a plataforma Ciashop. O objetivo desta funcionalidade é permitir a criação de uma loja virtual.
WMS Externo	Quando assinalado, será possível definir quais depósitos terão integração com WMS Externo (Saas), via Manutenção Depósitos (CD0601)

Atualização Parâmetro Global - E-Mail

Objetivo da tela:	Permitir visualizar e atualizar parâmetros referentes ao servidor do grupo empresarial. ⓘ Importante: As informações dos campos Domínio, URL WebSpeed e Servidor RPW são utilizadas para a configuração de e-mails com URLs.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Teste	Quando acionado, realiza um teste de envio de e-mail para verificação dos parâmetros determinados. Ver detalhes no programa Teste de Envio de E-mail (BTB932D) .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
IP do Servidor	Inserir o código que identifica o IP do servidor.

Porta do Servidor	Inserir o número correspondente à porta para o servidor informado.
Servidor MS-Exchange	Quando selecionado, indica que a empresa utiliza Servidor MS-Exchange.
Domínio	Inserir o domínio utilizado pelo WebSpeed.
URL WebSpeed	Inserir o caminho (configuração) para o acesso do messenger do WebSpeed.
Servidor RPW	Inserir o nome do principal servidor RPW para transação WEB. Ver detalhes no conceito Utilização do RPW .

Conteúdos Relacionados:

[Utilização de Unidade de Negócio no EMS 2](#)

[Segurança por Estabelecimento – Produção](#)

[Manutenção de Empresas \(CD0104\)](#)

[Manutenção de Tipos de Texto \(CD0207\)](#)

[Catálogo de Imagem \(BTB103AA\)](#)

[Catálogo de Vídeo \(BTB019AA\)](#)

[Catálogo de Documento Anexo \(BTB003AA\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)

[versao_12](#) [cd0101](#)

[manutencao_cadastros_gerais_parametro_global](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso