

Manutenção_de_Grupos_de_Clientes_-_CD0701

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Manutenção de Grupos de Clientes - CD0701

Visão Geral do Programa

Permitir inclusões e atualizações no Cadastro de Grupo de Clientes e a obtenção de informações financeiras necessárias para a composição do grupo de cliente.

Atualização Manutenção Grupo Cliente – Pasta Cadastro

Objetivo da tela:	Permitir incluir informações para um novo grupo de clientes.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Grupo	Inserir o código do grupo que está sendo implementado.
Natureza	Inserir a natureza dos clientes, que fazem pMsoBodyText deste grupo que está sendo implementado. As opções são: • Pessoa Física; • Pessoa Jurídica; • Estrangeiro; • Trading.
Transportador Padrão	Inserir o código do transportador-padrão para o grupo de clientes implementado.
Cond Pagto	Inserir a condição de pagamento-padrão para o grupo de clientes implementado.
Representante	Inserir o código do representante-padrão para o grupo de clientes implementado.
Categoria	Inserir a categoria do grupo de clientes a ser implementado.
Linha Produto	Inserir a linha de produto a que os clientes deste grupo pertencem.
Ramo Atividade	Inserir o ramo de atividade ao qual os clientes deste grupo pertencem.
Implantação do Pedido	Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação do pedido de venda. A avaliação de crédito, na implantação, pode ser do tipo Limites e atrasos duplicatas ou Somente atrasos duplicatas.
Implantação do Embarque	Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação de embarques. A avaliação de crédito, no embarque, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e atrasos duplicatas ou Somente atrasos duplicatas, dependendo do que foi parametrizado na implantação do pedido de venda.
Nível de Acesso	Caso o módulo de CRM esteja ativo com a função Time de Vendas parametrizada e ligada, deve-se informar neste campo o nível de acesso do usuário em relação aos clientes da base. O valor "Geral" significa que todos os usuários do sistema podem ver o cliente no CRM, o valor "Específico" significa que somente o usuário que seja responsável pelo cliente no CRM, pode ver o registro do cliente. O valor default do cadastro é "Geral", e deve ser mantido assim, se o CRM não estiver sendo utilizado.

Manutenção Grupo Cliente - Pasta Financeiro

Objetivo da tela:	Permitir incluir dados financeiros para os grupos de clientes.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Portador	Inserir o código do portador-padrão para este grupo de clientes.
Modalidade	Indica a modalidade de cobrança a ser considerada para o grupo de clientes implementado. As modalidades disponíveis são as seguintes: • Cb simples; • Desconto;

	• Caução; • Judicial; • Representante; • Carteira; • Vendor; • Cheque; • Nota Promissória.
Tabela Preços	Inserir o código da tabela de preços a ser considerada para o grupo a ser implementado.
Tp Receita/ Desp	Inserir o tipo de receita/despesa a ser considerada para o grupo de clientes a ser implementado.
Perc Desconto	Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o grupo de clientes a ser implementado.
%Max Fat Pedido	Inserir o percentual máximo do faturamento do pedido de venda. Importante: Este campo pode ser preenchido com até três dígitos (999%).
% Max Cancel Saldo	Inserir o percentual máximo permitido para o cancelamento de quantidades de pedidos de venda em aberto.
% Min Faturamento	Inserir o percentual mínimo aceito para faturamento parcial. É o menor percentual a ser considerado para faturamento, em caso de liberação parcial do pedido de venda implementado. Exemplo: Se informado um percentual de 30%, nenhum pedido de venda do cliente referente ao grupo implementado pode ter faturamento parcial inferior a 30% para cada item do pedido de venda.

Manutenção Grupo Cliente – Pasta Crédito

Objetivo da tela:	Permitir incluir informações sobre os créditos para os grupos de clientes.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Implantação do Pedido	Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação do pedido de venda. A avaliação de crédito, na implantação, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e Atrasos Duplicatas ou Somente Atrasos Duplicatas.
Implantação do Embarque	Inserir a forma de avaliação de créditos, de clientes do grupo, na implantação de embarques. A avaliação de crédito, no embarque, pode ser do tipo Não Avalia, Limites e Atrasos Duplicatas ou Somente Atrasos Duplicatas, dependendo do que foi parametrizado na implantação do pedido de venda.
Considera AP Limite Crédito	Quando este campo estiver assinalado, será levado default para o programa Informação de Crédito de Clientes (CM0102) no momento que for cadastrado um novo cliente com este grupo de cliente.
Períodos Atraso	Inserir o número de períodos em atraso, ou seja, informar durante quantos períodos não deve haver atraso nos pagamentos do cliente, para que seja levado default no momento em que for cadastrar o cliente. Importante: Registrar uma quantidade de períodos que o cliente não pode ter atraso nos pagamentos, referente ao grupo de clientes implementado. Esta informação será considerada na avaliação de crédito do cliente, no programa Informações de Crédito de Cliente (CM0102).
Atraso Máximo Dias	Inserir o atraso máximo em dias, acima do qual haverá bloqueio de crédito. Este parâmetro trabalha em conjunto o programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102). Exemplo: Números de períodos em atraso: (10) "Informação de Crédito de Cliente (CM0102)" Número de dias em atraso: (15) "Manutenção Grupo de Cliente (CD0701)" Serão verificados os últimos 10 períodos, e caso o cliente tenha quitado algum título com mais de 15 dias de atraso, o crédito dele será bloqueado. Somente serão verificados títulos já quitados, ou seja, sem saldo. Atraso Máximo (Duplicatas): é o número máximo de dias permitido para atrasos de duplicatas. Exemplo: Atraso Máximo: 10 dias, o sistema pesquisará os títulos que estão em aberto (possuem valor de saldo) para verificar se algum deles está vencido há mais de 10 dias. Todos os títulos que estiverem nesta situação, terão seus valores de saldo somados. Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro Valor Máximo para Atraso (Duplicatas). Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): é o valor máximo de atraso de duplicatas permitido pelo sistema. Este parâmetro funciona em conjunto com o parâmetro Atraso Máximo (Duplicatas). Exemplo: Atraso Máximo (Duplicatas): 10 dias

	Valor Máximo para Atraso (Duplicatas): R\$ 100,00 O sistema verifica todos os títulos que possuem valor de saldo (ou seja em aberto) e que estejam atrasados há mais de 10 dias, somando o valor destes títulos. Caso o valor do somatório ultrapasse R\$ 100,00 (que é o valor máximo permitido para atrasos), o sistema bloqueia o crédito. Importante: Caso não se queira que o sistema avalie este quesito, os dois campos deverão ser preenchidos com valor igual a zero.
Meses Inativo	Inserir o número de meses a ser aceito sem compras do cliente. Importante: É a quantidade máxima de meses inativos (ou sem compras), que os clientes, relacionados ao grupo implementado, poderão ter para que seu crédito não seja bloqueado. O sistema considera a diferença, em meses, entre a data atual e a da última compra do cliente, e bloqueia o pedido de venda se o resultado for superior ao número de meses inativo estipulado.
Dt Limite Créd	Inserir a data limite para a validade do valor do crédito estipulado para o grupo de clientes implementado. Importante: Durante a avaliação de crédito, efetuada através do módulo de Pedidos de Venda, o sistema informa quando a data limite está vencida. Quando isto ocorrer, fica a critério do usuário a fixação de nova data e de novo valor, como parâmetros de limite de crédito.
Moeda Limite Crédito	Tem o objetivo de facilitar a inclusão de clientes sugerindo a mesma moeda (default) na Informações Crédito dos Clientes (CM0102).
Limite Crédito	Inserir o valor do limite de crédito estipulado para o grupo de clientes, implementando o valor do limite dentro da data de validade. Importante: A moeda, utilizada na fixação de valores de crédito, deve estar previamente definida nos parâmetros do módulo de Pedidos de Venda, devido ao fato de esta informação ser necessária para a avaliação de limites de créditos de todos os clientes implementados.
Nr Max Cheque Devol	Inserir o número máximo de cheques devolvidos a ser considerado na avaliação de crédito do grupo de clientes. Importante: Ao ultrapassar o número de cheques informado, haverá bloqueio do crédito do cliente.
Período Cheque Devol	Inserir o período a ser considerado para análise dos cheques devolvidos para o grupo de clientes em questão. Importante: Ver detalhes no campo Período Cheque Devol, localizado no programa Informações de Crédito de Clientes (CM0102).
VI Max Ch Devol	Inserir o valor máximo dos cheques devolvidos a ser considerado na avaliação de crédito do grupo de clientes. Normalmente, a empresa utiliza o controle por número de cheques ou por valor. Importante: Se informado um valor, ao ultrapassá-lo, será bloqueado o crédito do cliente.

Exportação

Objetivo da tela:	Permitir informar o tipo de exportação para os grupos de clientes alterados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Não exportar para os clientes	As alterações efetuadas não serão atualizadas para os clientes pertencentes a este grupo.
Exportar conforme conteúdo anterior	As alterações efetuadas somente serão atualizadas para os clientes que continham as informações idênticas as cadastradas no grupo de clientes antes da alteração.
Exportar para todos os clientes do grupo	As alterações efetuadas serão atualizadas para todos os clientes pertencentes a este grupo.

Conteúdos Relacionados:

[Grupo de Clientes](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0701](#) [manutencao_de_grupos_de_clientes](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)