

Parâmetros do MDF-e - CD0151

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Parâmetros do MDF-e - CD0151

Visão Geral do Programa

Essa função permite definir os parâmetros que devem ser considerados na emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais para configuração do TOTVS Service SPED – TSS e definição de regras para a realização do processo no ERP.

Ao efetuar um novo cadastro ou alterar o conteúdo dos campos **Ambiente**, **Forma de Emissão** ou **Versão MDF-e** é acionada a função que tem por objetivo principal configurar e retornar os parâmetros para a manifestação dos documentos fiscais.

Parâmetros do MDF-e

Objetivo da tela:	Permitir a definição dos parâmetros para a emissão do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento que será considerado como emissor do MDF-e.
Versão MDF-e	Inserir a versão que será utilizada no processo do MDF-e.  Nota: Essa versão serve apenas para controle da manifestação e não possui vínculo com a versão da NF-e definida no programa Manutenção de Estabelecimentos (CD0403).
Série	Inserir a série padrão que será utilizada no processo do MDF-e.
Permitir Impressão do DAMDFe somente com Uso Autorizado	Ao marcar este parâmetro, o botão Imprimir do Monitor MDF-e (FT0921) será habilitado somente ao selecionar MDF-e Autorizado. Além disso, se o usuário tentar imprimir o documento diretamente pelo programa Emissor DAMDFe (FT0520), só irá imprimir documento que estejam com a situação MDFe Autorizado.  Nota: Aos usuários que não desejam realizar esta trava, não é necessário realizar nenhuma parametrização.
Permitir Realizar o Carregamento Posterior	Ao marcar este parâmetro, será permitida a emissão do MDF-e quando, por ocasião do início da viagem, o emitente do MDF-e de carga própria não tiver acesso aos documentos fiscais transportados e tratar-se de operação interna na UF. Uma vez identificada essa modalidade de emissão, a inclusão de documentos fiscais será permitida em momento posterior à emissão do MDF-e, por meio do evento de inclusão de documento fiscal que deverá ser autorizado.
Ambiente SEFAZ	Selecionar a opção que determina o ambiente da Secretaria da Fazenda – SEFAZ responsável por autorizar o MDF-e. As opções disponíveis são: • Produção; • Homologação.
Formato DAMDFe	Selecionar a opção que determina o formato para a impressão do Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – DAMDFE. As opções disponíveis são: • Retrato; • Paisagem.
Forma de Emissão	Selecionar a opção que determina a forma de emissão do MDF-e. As opções disponíveis são: • Normal; • Contingência.
Diretório Arquivo XML	Inserir o diretório padrão no qual será gerado o XML do MDF-e.
Diretório Histórico XML	Inserir o diretório padrão no qual será armazenado o XML do MDF-e a título de histórico.

Conteúdos Relacionados:

[Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – MDF-e](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [cadastros_gerais](#) [mcd](#)
[versao_12](#) [cd0151](#) [parametros_do_mdf-e](#) [cd0403](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)