

Formas_de_Execução

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Formas de Execução

Visão Geral do Programa

Em algumas tarefas e em todos os relatórios há duas possibilidades para a execução da função, On-line ou Batch.

A opção **On-line** significa que a execução da função deve ser feita no momento do acionamento do botão Imprime ou Executa. O resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.

A opção **Batch** significa que a execução desta função deve ser efetuada em um momento futuro determinado. Nesta opção batch é utilizada a ferramenta RPW, que consiste em executar programas remotamente via Servidor de Execução. A sigla RPW significa Remote Procedure Wait, ou seja, espera por um procedimento remoto.

Quando assinalada a opção batch, é apresentada a tela de criação do pedido de execução onde deve-se inserir dados do servidor a ser utilizado. Esta tela apresentada é explicada a seguir:

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Cria Pedidos Periódicos	Por intermédio do acionamento deste botão, é apresentada tela onde é possível a criação de pedidos periódicos que permitem agendar pedidos para diferentes datas a partir de um pedido de execução. (Ver detalhes Manual de Referência Módulo Básico – Função Criação de Pedido de Execução: Botão Repetir Pedido de Execução).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Servidor	Inserir código ou nome que represente o servidor a ser utilizado na execução da função em questão.  Importante: Quando assinalado o destino de Impressão “Arquivo” este é criado no caminho determinado como Spool para o servidor de execução utilizado.
Execução	Inserir data e horário a ser executada a função em questão.  Nota: O programa não permite que sejam criados pedidos para a execução com data/hora anterior ao do sistema.
Dependente	Quando assinalado determina que esta execução só pode ser efetuada após o pedido pai inserido no campo seguinte.
Pedido Pai	Inserir número do pedido pai a ser considerado como pré-requisito para a execução em questão. Este campo é somente habilitado quando assinalado o campo “Dependente”.
E-mail	Quando assinalado este campo, determina que ao final da execução em questão, deve ser enviado automaticamente e-mail para o usuário que efetuou o pedido de execução. Este campo só é habilitado para utilização quando inseridos os dados de e-mail no servidor de execução.

 **Importante:**
Quando utilizada a opção Batch, o resultado da execução é apresentado no destino de impressão assinalado.
Para a opção Batch não é habilitada a opção de destino de impressão “Terminal”.

 Macro desconhecida:'rate'

