

Sincronização Batch Guias GNRE - CD0366

Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Sincronização Batch Guias GNRE - CD0366

Visão Geral do Programa

Depois que ocorre a geração das guias, realizada no programa [Monitor GNRE - CD0364](#), o usuário deve realizar a transmissão ao GNRE Online. Mas também é possível realizar esta sincronização de dados de forma Batch, caso o usuário queira parametrizar em algum servidor RPW por esse programa.


Esta execução, que faz o processo igual ao do botão do programa [Monitor GNRE - CD0364](#), enviará dados aos webservices de geração de guias e também buscará o retorno das informações, se a guia foi gerada com sucesso ou com inconsistências; fará a sincronização dos dados.

Mais informações em [Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais – GNRE](#).


Integração Automática no Contas a Pagar no retorno da SEFAZ (esta funcionalidade está disponível somente a partir da 12.1.2205)

Quando nos parâmetros do Estabelecimento x GNRE, o estabelecimento emissor da Nota Fiscal estiver configurado para "Atualiza APB Automático", no retorno do processamento das Guias na SEFAZ, quando a mesma retornar com Status "402 - Lote processado com sucesso", a integração com o Contas a Pagar será realizada de forma automática.

Esse tratamento foi implementado tanto na transmissão da Guia via Monitor GNRE - CD0364, quanto na Sincronização Batch Guias GNRE - CD0366.



- Arquivo de log da integração com Contas a Pagar gerado a partir da Sincronização Batch Guias GNRE:



Integração GNRE x APB (esta funcionalidade está disponível somente a partir da 12.1.2205)

Maiores informações sobre o processo de integração das guias GNRE com o Contas a pagar, estão descritas no Documento Técnico [GNRE Integração contas a pagar](#)

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [mcd](#) [cadastros_gerais](#) [datasul](#)
[versao_12](#) [cd0366](#) [sincronizacao_batch_guias_gnre](#) [cd0364](#)
[integracao_apb](#) [contas_a_pagar](#)

