

Cálculo da Base de Rateio - AC1001

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Cálculo da Base de Rateio - AC1001

Visão Geral do Programa

Permite realizar o cálculo da base de rateio.

Esse programa somente considera os representantes que estiverem parametrizados, no programa [Manutenção de Representantes \(CD0708\)](#), como ativos para receber rateio no módulo de cotas. Aqueles representantes que não possuem essa parametrização não participarão do rateio.

Caso o campo Implantação por Níveis, localizado no programa [Parâmetros de Administração de Cotas \(AC0301\)](#), estiver selecionado, serão geradas bases de rateio para todos os níveis, conforme detalhamento de cotas. Nesse caso será rateado 100% em cada nível. Caso o campo informado não estiver selecionado, o rateio, com base histórica, deve refazer a proporcionalidade entre os representantes válidos para esse rateio.

A formação de uma base de rateio, em percentuais, é obtida de acordo com o detalhamento de cotas, definido por intermédio do programa [Parâmetros de Administração de Cotas \(AC0301\)](#). A partir do histórico de cotas, pedidos ou faturamento, uma nova base de rateio de cotas é gerada.

Exemplo

Ao final do cálculo, é definido que um produto “A”, que tem a seguinte base de rateio:

Estabel.	Canal Venda	Grupo Cliente	Região	Micro-reg.	Representante	Item	Percentual De Rateio
1	10	A	Sul	SC	José	A	5%
					Carlos	A	3%
				PR	Marcos	A	15%
					Tomas	A	25%
				RS	João	A	18%
					Arlindo	A	4%
			Centro	SP	Paulo	A	25%
					Emerson	A	5%
							100%

 **Nota:**
Caso esteja marcado “Implantação por Níveis” em [Parâmetros de Administração de Cotas \(AC0301\)](#), serão geradas bases de rateio para todos os níveis, conforme Detalhamento de Cotas. Nesse caso será rateado 100% em cada nível.

Cálculo Base Rateio – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo da Base de Rateio, é possível realizar o cálculo da base de rateio.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimentos	Inserir a faixa de códigos dos estabelecimentos a serem considerados quando da formação da base de rateio.
Período	Inserir a faixa de datas a serem consideradas para a formação da base de rateio.
	 Importante: Será considerada a data de emissão ou data de entrega parametrizada por intermédio do programa Parâmetros de Cotas (AC0301).

Cálculo Base Rateio – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo da Base de Rateio - Pasta Parâmetros, é possível inserir as informações a serem apresentadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Base de Rateio por	Selecionar a base de rateio a ser utilizada para o módulo de Administração de Cotas. As opções disponíveis são: • Cotas Realizadas: Quando selecionada, é verificado o previsto em Cotas, de acordo com a seleção, para a definição da nova base de rateio. • Pedidos: Quando selecionada, é verificado o realizado nos pedidos para a definição da nova base de Rateio (somente pedidos cuja situação comercial não esteja reprovada e que a situação do pedido não seja cancelada). • Faturamento: Quando selecionada, é verificado o realizado no faturamento para a definição da nova base de Rateio (somente notas fiscais que não estejam canceladas).
Elimina Rateio Anterior?	Quando selecionado, indica que ao existir um rateio anterior, definido para o código informado no campo Tipo Base de Rateio, o mesmo deve ser eliminado previamente ou acumulado ao que já existir. Importante: É conveniente selecionar esse campo caso o campo Geração Base Rateio estiver selecionado como Matriz, pois serão eliminados os registros das bases de cotas correspondentes a clientes indevidos, não havendo, dessa forma, bases de cotas ou cotas previstas para os clientes das matrizes.
Tipo Base de Rateio	Selecionar o código correspondente ao tipo de base de rateio ao qual ficam associados os percentuais da base de rateio calculados. Importante: Esse código deve ser previamente cadastrado por intermédio do programa Cadastro da Base de Rateio (AC0304).
Geração Base Rateio	Selecionar o tipo de geração da base de rateio de cotas. As opções disponíveis são: • Cliente: Quando selecionado, indica que a base de rateio será gerada para os clientes. • Matriz: Quando selecionado, indica que a base de rateio será gerada para a matriz dos clientes. Importante: Esse campo será habilitado sempre que houver controle por clientes, previamente parametrizado por intermédio do programa Parâmetros Administração de Cotas (AC0301), para o estabelecimento principal dos parâmetros do módulo de Pedidos.

Cálculo Base Rateio – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Cotas por Matriz](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)
[logistica](#)
[p12](#)
[versao_12](#)
[mac](#)
[administracao_de_cotas](#)
[processo_calculos_e_atualizacoes](#)
[calculo_da_base_de_rateio](#)
[ac1001](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso