

Cópia de Cotas - AC1009

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Cópia de Cotas - AC1009

Visão Geral do Programa

Permite a cópia dos dados previstos de um período passado para um novo período.

Essa situação facilita quando se tem uma previsão de vendas estável e sujeita a poucas modificações.

Cópia Cotas – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Cópia Cotas - Pasta Seleção, deve ser informada uma faixa para o código do estabelecimento.
--------------------------	---

Cópia Cotas – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Cópia Cotas - Pasta Parâmetros, é possível inserir as informações a serem apresentadas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Inicial Origem	Informar o período origem das Cotas Previstas.
Data Inicial Destino	Informar o novo período que é gerado com as Cotas previstas.
Data Final Destino	Este campo é documental, apenas para indicar o final do período destino que se está gerando.
% Cópia Cotas	Este percentual serve para incrementar ou decrementar as Cotas que estão sendo geradas com base na Origem. Exemplo: Caso as cotas previstas para o novo período sejam 5 % superiores a Cota origem. Para decrementar, basta informar o percentual com sinal negativo.
Elimina registros existentes	Caso já existam registros no período destino que está sendo gerado, os mesmos devem ser previamente eliminados, ou acumula as cotas do período origem sobre as já existentes.
Copiar Níveis	Parametrizar os níveis que deverão ser copiados: Canal Vendas, Grupo Cliente, Cliente, Região, Microrregião e Representante. Na cópia considerar somente os níveis setados. Este campo somente será habilitado, caso nos Parâmetros de Cotas (AC0301), a "Implantação por Níveis" estiver marcada.
Origem	Parametrizar os campos origem e destino (prevista, original, solicitada) que serão copiados entre mesmos registros. Estes parâmetros somente serão habilitados quando a data inicial de origem for a mesma do destino.
Destino	Parametrizar os campos origem e destino (prevista, original, solicitada) que serão copiados entre mesmos registros. Estes parâmetros somente serão habilitados quando a data inicial de origem for a mesma do destino.

 **Nota:**
Quando a data de início de origem for a mesma de destino são desabilitados os campos "Data Final Destino", "% Cópia Cotas", "Elimina registros existentes".

Cópia Cotas – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Cópia Cotas - Pasta Impressão, é possível realizar a impressão das informações a serem apresentadas no relatório.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Impressora	Quando selecionado este campo, a impressão terá como destino à impressora selecionada para tal função.
Arquivo	Quando selecionado este campo, a impressão terá como destino um arquivo. O programa sugere automaticamente o nome do arquivo, o qual poderá ser modificado. O nome sugerido é o nome do programa de relatório a ser impresso.

Terminal	Selecionando este campo, o usuário direciona o relatório para o seu terminal.  Nota: Assim que selecionado este campo, o programa desabilita automaticamente o campo destinado ao nome do arquivo.
Execução	Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch.

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

logistica

p12

versao_12

mac

administracao_de_cotas

processo_calculos_e_atualizacoes

copia_de_cotas

ac1009



Política de
privacidade

Termos
de uso