

Manutenção de Faixas de Deméritos - AF0106

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção de Faixas de Deméritos - AF0106

Visão Geral do Programa

Permite definir o percentual de demérito a ser aplicado nas entregas fora da variação permitida para os pontos de controle padrão (Quantidade, Preço e Prazo de Entrega).

A utilização desse cadastro é opcional. O mesmo será utilizado quando da necessidade de balancear os erros nas entregas que ultrapassarem o limite de variação permitido.

Exemplo:

Um erro na quantidade, poderá ser de 5 ou de 100 unidades. A utilização do cadastro Manutenção de Faixas de Deméritos permite atribuir um percentual de erro maior, para o erro de 100 unidades. Caso as faixas nesse programa não forem informadas, as duas entregas exemplificadas serão consideradas 100% erradas.

Esse programa é composto por duas pastas. Uma das mesmas permite informar a faixa em valor, sendo que na outra o valor será informado em percentual.

Serão consideradas as duas pastas ao aplicar o demérito e será aplicada a que possuir um maior índice de demérito. As faixas não localizadas serão consideradas como demérito 100%. Sendo assim, a entrega será considerada totalmente incorreta.

No cálculo dos índices será extraída a diferença da entrega real e da entrega solicitada, conforme a seguinte relação:

- **Quantidade Entregue:** Quantidade da Parcela.
- **Preço Entregue:** Preço da Ordem de Compra.
- **Data da Entrega:** Data da Parcela.

Caso o resultado for negativo, esse cadastro deverá considerar faixas negativas. É importante destacar que um valor negativo para a quantidade não é bom, pois foi entregue menos que o combinado.

Em relação ao preço, quando se utiliza variação, conforme parâmetros do recebimento, não será considerado valor menor que o solicitado. Sendo assim, se for faturado menos que o firmado no pedido de compras, não será considerado como erro. Portanto, não há necessidade de cadastrar faixas negativas para o preço.

 **Importante:**
Para o ponto de controle Prazo de Entrega, não será possível informar uma faixa em percentual. Somente será informado em valor, o qual representará o número de dias.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução dessa função:
[Manutenção de Pontos de Controle \(AF0102\)](#)

Manutenção Faixas Demérito – Pasta Valor

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Faixas de Demérito, é possível determinar os pontos de controle padrão a serem considerados para os itens e estabelecimentos, assim como os valores para a tolerância nos desvios ocorridos.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela AF0106A.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar o valor selecionado.
	 Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Manutenção Faixas Demérito – Pasta Percentual

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Faixas de Demérito - Pasta Percentual, é possível relacionar o percentual de demérito a ser aplicado nas entregas fora da variação permitida para os pontos de controle padrão.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela AF0106A.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar o percentual selecionado.
 Importante: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?	

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Controle	Exibe o código e descrição do ponto de controle padrão informado.
Seq	Exibe a sequência dos percentuais de deméritos definidos para o ponto de controle padrão informado.
Versão	Exibe as versões para o ponto de controle padrão informado.  Nota: Ao selecionar uma versão, são apresentadas as faixas de demérito referente a ela.
Limite Inicial / Limite Final	Exibe o limite inicial / final de variação permitido para o ponto de controle padrão informado.
Demérito	Exibe o percentual de demérito a ser aplicado nas entregas realizadas fora da variação permitida definida para o ponto de controle informado.

Inclusão de Versão - AF0106B

Objetivo da tela:	Ao selecionar a opção Nova Versão no campo Versão na tela Manutenção de Faixas de Demérito, é possível inserir a versão correspondente ao ponto de controle.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Versão	Inserir a versão correspondente ao ponto de controle informado.

AF0106A

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Manutenção de Faixas de Demérito - Botão Incluir, é possível incluir os dados já cadastrados relacionados ao número de controle informado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Controle	Exibe o número e descrição do ponto de controle padrão informado.
Versão	Inserir a versão correspondente ao ponto de controle informado.
Seq	Inserir a sequência da faixa de demérito correspondente ao ponto de controle informado.
Limite Inicial / Limite Final	Inserir a faixa correspondente ao limite inicial e final da sequência de demérito a ser cadastrada.
Demérito	Inserir o percentual / valor da sequência de demérito a ser aplicado nas entregas realizadas fora da variação permitida correspondente ao ponto de controle padrão informado.

 Macro desconhecida: 'rate'



Política de
privacidade

Termos
de uso