

Manutenção_de_Itens_x_Unidade_Medida_-_CC0106

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção de Itens x Unidade Medida - CC0106

Visão Geral do Programa

Permite o relacionamento de várias unidades de medida para o item e seus respectivos fatores de conversão.

O fator de conversão é um índice utilizado para converter a unidade interna da empresa para a unidade do fornecedor e vice-versa.

Quando do cadastro de ordens, os valores serão multiplicados pelo fator de conversão, sendo que no recebimento serão divididos pelo fator de conversão.

O cálculo da conversão é efetuado por meio da seguinte fórmula:

$$V_{num} = \frac{V_{ume}}{FC \times 10^{NCD}}$$

onde:

VNUM: Valor na Unidade de Medida Padrão do Item na Empresa;

VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor);

FC: Fator de Conversão entre as duas Unidades de Medida. É obtido pela relação entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Padrão da Empresa;

NCD: Número de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida.

Exemplo:
Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida padrão da empresa).

Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC é igual a 1; como o NCD é 3 (número de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expressão:

$$VNUM = \frac{20450}{1 \times (10^3)} = 20,450 \text{ Kg}$$

Manutenção Itens X Unidade Medida

Objetivo da tela:	Relacionar mais unidades de medida para o item e seus respectivos fatores de conversão.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, será apresentada a janela Unidade Medida do Item (CC0106A), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma unidade de medida para o item selecionado.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar a unidade de medida selecionada.

Unidade de Medida do Item

Objetivo da tela:	Realizar a inclusão e manutenção de unidades de medida relacionadas ao item.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unid Medid	Selecionar o código da unidade de medida a ser relacionada ao item.
Fator Conversão	Inserir o fator de conversão da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal serão informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque.
Casas Decimais	Inserir o número de casas decimais utilizadas pelo fator de conversão. Importante:

	 O sistema permite utilizar até nove (9) casas decimais.
Bloq. UN Relac. Item x Fornec	Quando assinalado, determina que ao criar ou alterar uma unidade de medida deve ser feito a exportação de maneira automática para todos os fornecedores do item. Nesse caso, fica bloqueada a manutenção das unidades de medida do item por intermédio da função Manutenção Itens Fornecedor (CC0105).

Exportação Itens x Unidade de Medida

Objetivo da tela:	Permite apresentar todos os fornecedores encontrados para o item, permitindo ao usuário selecionar para quais fornecedores serão exportadas as informações da unidade de medida que foi alterada.
--------------------------	---

-  **Parâmetro Compras “Gera Relação Item/Fornecedor”**
Quando o parâmetro “**Gera Relação Item/Fornecedor**” na rotina **CC0104 – Manutenção Parâmetros Compras** estiver ativado (marcado), ao incluir um novo registro na rotina **CC0105 – Manutenção Itens Fornecedor**, o programa irá copiar os registros dos fatores de conversão associados ao item no programa CC0106 para o programa CC0105D (botão: "Mais Unidades").

-  **Atualização Documentos Pendentes**
Quando uma unidade de medida de um fornecedor é alterada na rotina **CC0106**, o sistema irá verificar se existem documentos pendentes relacionados a esse fornecedor. Em seguida, perguntará se você deseja atualizar esses documentos, incluindo:

- Cotação de item
- Evento de pedido de compra
- Medição de contrato
- Item de contrato
- Documento de entrada
- Rateio de ordem

A atualização será feita utilizando o fator de conversão e a quantidade decimal cadastrados na rotina **CC0106**.

- **Cotação de Compras - OC0201**
 - Quando for incluída uma cotação e a unidade de medida informada for diferente da unidade cadastrada no item, o sistema irá buscar essa unidade de medida da seguinte forma:
 1. Primeiro, é procurada na rotina **CC0105 – Manutenção Itens Fornecedor**.
 2. Se a unidade de medida não for encontrada lá, o sistema então busca na rotina **CC0106 – Manutenção Item x Unidade Medida**.
 3. Caso a unidade seja localizada na rotina CC0106, o sistema irá usar os parâmetros cadastrados nesse registro.

Além disso, quando você salva a cotação, o sistema verifica se o parâmetro “**Gera Relação Item/Fornecedor**” na rotina **CC0104 – Manutenção Parâmetros Compras** está ativado (marcado). Se estiver, o sistema automaticamente irá criar um registro na rotina **Item x Fornecedor**, usando os parâmetros de unidade de medida que foram encontrados na rotina CC0106.

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Itens \(CD0204\)](#)

[Manutenção de Unidades de Medida \(CD0203\)](#)

[Manutenção de Condições de Pagamento \(CD0404\)](#)

[Manutenção de Famílias de Material \(CD0202\)](#)

[Manutenção de Grupos de Estoque \(CD0201\)](#)

[documento_de_referencia](#) [versao_12](#) [datasul](#) [manufatura](#)
[mcc](#) [compras](#) [manutencao_de_itens_x_unidade_medida](#)
[cc0106](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso