

Importacao_Saldos_Estoque_-_CE0000A

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Importação Saldos Estoque - CE0000A

Visão Geral do Programa

Essa função é apresentada pelo acionamento do botão Importação de Saldos do Item, efetuado por intermédio da função Cadastramento Saldos Estoque – CE0000.

A execução dessa função permite importar os saldos dos itens para o estoque, determinados pelo layout do arquivo “txt” a ser importado, facilitando assim a implementação do Módulo e suas movimentações.

Importação Saldos Estoque – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir definir os critérios de seleção para importação dos saldos de estoque.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importação Saldos Estoque – Pasta Seleção	Essa é a janela base da função Importação Saldos Estoque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Nesse campo deve ser inserido o código do item inicial e final, determinando o intervalo a ser considerado na execução da importação de saldo de estoque em questão.
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento inicial e final, determinando o intervalo a ser considerado na execução da função em questão, que irá receber os saldos importados de estoque.
Depósito	Inserir o depósito inicial e final determinando o intervalo a ser considerado na execução da função, que irá ser importado pela função, relacionado ao item de estoque selecionado.
Localização	Nesse campo deve ser inserido o código inicial e final da localização do item a ser importado, determinando o intervalo a ser considerado na execução da função.
Referência	Campo não obrigatório de preenchimento, o qual dever ser inserido o código inicial e final da referência a ser importada, determinando o intervalo a ser considerado na execução da função.
Família	Inserir o código da família de materiais, inicial e final determinando o intervalo a ser considerado na execução da função.
Grupo Estoque	Inserir o código inicial e final do grupo de estoque relacionado ao item determinando assim, o intervalo a ser considerado na execução da função.

Importação Saldos Estoque – Pasta Layout

Objetivo da tela:	Permitir a visualização e acesso ao layout a ser considerado para importação dos saldos.
-------------------	--

Botão	Descrição
Editar Layout	Com o acionamento deste botão o sistema irá gerar um arquivo texto via Bloco de Notas do Microsoft Office. (ver detalhes: Exemplo do relatório gerado pelo acionamento do botão Editar Layout)

Importação Saldos Estoque – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir definir os parâmetros a serem considerados para importação dos saldos de estoque.
-------------------	--

Campo	Descrição
Importação	Selecionar uma das opções que define a forma de importação do arquivo.

Campo	Descrição
	Total: indica que quando ocorrer um erro todo o processo de importação será desfeito, não será importado nenhum registro, nem mesmo aqueles que estavam corretos. Parcial: indica que durante o processo de importação as linhas que contém erro serão desconsideradas, seguindo para a próxima linha do texto e a importação dos registros corretos será efetivada.
Data Transação	Inserir a data da transação, a ser considerada no movimento efetuado no Estoque. Nota: A data de transação pode opcionalmente ser informada no arquivo texto a ser importado. Recomendamos que a data de transação da implantação dos saldos seja sempre do mês anterior ao que se deseja movimentar, assim os saldos iniciais ficam isolados das movimentações, facilitando a conferência no fechamento do estoque.
Acompanha Processo	Quando assinalado, indica que o sistema no ato da execução, irá consistir os dados passo a passo durante o processo.
Gera arquivo com erros	Quando assinalado, indica que o sistema irá gerar um arquivo contendo os erros encontrados na execução da importação dos saldos de estoque.
Arquivo de Entrada	Inserir o nome do diretório e o nome do arquivo texto de entrada de dados.
Arquivo de Erro	Inserir o nome do diretório em que o sistema irá gerar os arquivo de consistência de erro, pertinentes a execução da importação de saldos de estoque. Nota: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção Gera arquivo com erros, nessa pasta

Importação Saldos Estoque – Pasta Log

Objetivo da tela:	Permite definir para a importação dos saldos de estoque os critérios de impressão do log, diretório onde será gerado, bem como a forma de execução que pode ser on-line ou batch (agendado para momento futuro).
--------------------------	--

Campo	Descrição
Imprime	Selecionar a opção de impressão dos relatórios que a função de importação consiste em sua execução, as quais podem ser: Todos: imprime todos os registros (linhas do arquivo texto) consistidos, sendo estes rejeitados ou não; Rejeitados: imprime somente os registros (linhas do arquivo texto) que foram rejeitados na execução da importação em questão.
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado na execução desta função. (Ver detalhes Opções de Destino).
Execução	Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução).

Conteúdos Relacionados:

[Função Manutenção Item x Estab Estoque \(CE0330\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[estoque](#)
[mce](#)
[versao_12](#)
[importacao_saldos_estoque](#)
[ce0000a](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso