

Registro de Medições - CN0302

 Tempo aproximado para leitura: 13 minutos

Registro de Medições - CN0302

Visão Geral do Programa

Permite realizar os apontamentos correspondentes aos itens do contrato.

Depois de efetuados os apontamentos, serão registrados em tabela de movimentos. Desta forma, será liberado o saldo para recebimento dos materiais.

Caso o item for controlado por evento, o sistema considera a situação do mesmo, analisando aqueles eventos realizados que não poderão mais possuir medições.

O sistema somente permitirá realizar medições para aqueles itens que não sejam controlados por ordem. Cada apontamento realizado com situação de liberado acumula saldo no item do contrato.

Sempre que o controle do contrato seja por total contratado, a medição liberada ou evento realizado (de itens não controlados por ordem), acumularão diretamente o saldo no contrato.

Importante:
Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do EMS 5, as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para mais detalhes da integração, [clique aqui](#).

Pré-requisito:
É pré-requisito para a execução desta função:
[Manutenção de Contratos \(CN0201\)](#)

Registrar Medições

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Registrar Medições, é possível incluir medições para o contrato previamente selecionado. É importante destacar, que para incluir uma medição, o contrato deve estar emitido. Caso contrário o sistema não permite registrar a medição. As medições cadastradas serão utilizadas somente em casos de contratos de prestação de serviços.
	Nota: Caso o programa emita a mensagem de que o item encontra-se desativado, o usuário deve verificar a parametrização existente quando do cadastro do contrato. (Para mais detalhes, ver a função Manutenção de Contratos, pasta Item, Botão Incluir-Modificar).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta tela CN0302E, onde é possível indicar filtros a serem aplicados na consulta, fazendo com que sejam apresentados na tela principal somente os registros de medição que atenderem aos filtros especificados.
Incluir	Por intermédio deste botão, será chamado o programa CN0302A – Gerar Medições. Para mais detalhes, ver Liberação de Medições, botão Incluir.
Modificar	Por intermédio deste botão, será chamado o programa CN0302A – Gerar Medições, onde será possível alterar os dados referentes as medições cadastradas. Para mais detalhes, ver Liberação de Medições, botão Modificar.
Eliminar	Acionando este botão, após selecionar a medição a ser eliminada, o programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?
Saldo	Quando acionado, é apresentada tela Saldo (CN0302F), na qual é possível alterar o saldo da medição.
Matriz	Quando acionado, é apresentada tela Matriz Rateio (CN0302D), a qual permite que seja informada a matriz de rateio para a ordem de compra selecionada. Importante: Não pode ser informada a matriz de rateio quando: - O item do contrato for controlado por ordem e o parâmetro “Controle rateio para contratos controlados por ordem”, não esteja assinalado na Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101). - O item do contrato for controlado por medição e o parâmetro “Controle rateio para contratos controlados por medição”, não esteja assinalado na Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101). - O tipo de controle do item do contrato for diferente de “Débito Direto”. - O tipo de controle do contrato for “Total Nota”, e o parâmetro “Controle de rateio para contratos com controle Total Nota”, não esteja assinalado na Manutenção dos Parâmetros do Contrato (CN0101). - A medição já tiver sido recebida, total ou parcialmente.

Gerar	Por intermédio deste botão, será chamado o programa CN0302A – Liberação Medições, onde serão geradas as medições correspondentes ao contrato selecionado. Para mais detalhes, ver Liberação de Medições, botão Gerar.
Liberar	Por intermédio deste botão, será chamado o programa CN0302B – Liberação Medições. Neste, serão liberadas as medições correspondentes ao recebimento. Para mais detalhes, ver Liberação de Medições, botão Liberar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Contrato	Exibe o número e a descrição do contrato de medições selecionado.
Estabelecimento	Exibe o código e a descrição do estabelecimento selecionado.
Ordem	Exibe o número da ordem de compra.
Sequência Item	Exibe a sequência do item dentro do contrato.
Seq Med	Informar o número de sequência da medição para o contrato.
Evento	Exibe a sequência do evento a ser relacionada na medição. ⚠ Nota: Este campo será habilitado somente se o item for controlado por evento. Caso o contrato for controlado por evento, as medições realizadas estarão de acordo com o definido no evento.
Previsão	Exibe a data de previsão de entrega da medição realizada.
Qtde Prevista	Exibe a quantidade prevista da medição correspondente à medição em questão.
UM	Exibe a unidade de medida do item informado acima.
VI Medição	Exibe o valor correspondente a medição.
Medição %	Exibe o percentual correspondente a medição cadastrada.
VI Saldo	Exibe o valor do saldo disponível da medição.
VI Alocado	Exibe o valor do saldo da medição já alocado ao item.
Responsável	Exibe o nome do responsável pela medição cadastrada.
Situação	Exibe a situação da medição no contrato.
Seq Item	Exibe em qual sequência do item será incluída a medição, sendo que um contrato pode ter mais de uma sequência para o item.

⚠ Nota:

- As medições não controladas por eventos devem permitir o acesso a situação da medição.
- Caso as medições não possuam controle de eventos, o sistema solicitará a data de previsão de entrega da medição efetuada.
- Os contratos controlados por medição somente terão uma ordem de compra por item e estabelecimento.

Parâmetros – CN0302E

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Registrar Medições - Botão Parâmetros, é possível estabelecer filtros que serão aplicados na consulta, permitindo que sejam apresentados na tela principal, apenas os registros de medição que atenderem a esses filtros.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Sequência Item	Permite inserir sequência de item inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros de medição cuja sequência de item se encontrar dentro dessa faixa.
Seq Medição	Permite inserir sequência de medição inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros de medição que se encontrarem dentro dessa faixa.
Seq Evento	Permite inserir sequência de evento inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros de medição cujo número de sequência do evento esteja dentro dessa faixa.
Data Previsão	Permite inserir data de previsão inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros de medição cuja data de previsão esteja dentro dessa faixa.
Responsável	Permite inserir código do responsável inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros de medição cujo código de responsável esteja dentro dessa faixa.
Situação	Permite selecionar a situação da medição para seleção dos registros de medição, podendo ser: Pendente: Somente os registros de medição com situação igual a “Pendente” são selecionados; Liberada: Somente os registros de medição com situação igual a “Liberada” são selecionados; Ambas: Todos os registros, tanto com situação “Pendente”, como com situação “Liberada” são selecionados.

Gerar Medições – Botão Incluir

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Gerar Medições - Botão Incluir, é possível incluir medições para o contrato previamente selecionado. É importante destacar, que para incluir uma medição, o contrato deve estar emitido. Caso contrário, o sistema não permite registrar a medição. As medições cadastradas serão utilizadas somente em casos de contratos de prestação de serviços. ⚠ Nota:
-------------------	--

Caso o programa emita a mensagem de que o item encontra-se desativado, o usuário deve verificar a parametrização existente quando do cadastro do contrato (Para mais detalhes, ver a função Manutenção de Contratos, pasta Item, Botão Incluir-Modificar).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq Evento	Exibe a sequência do evento relacionado na medição. Nota: Este campo será habilitado somente se o item for controlado por evento. Caso o contrato for controlado por evento, as medições realizadas estarão de acordo com o definido no evento.
Seq Medição	Exibe o número de sequência da medição para o contrato selecionado.
Frequência Fornecimento	Exibe o código da frequência de fornecimento a ser utilizada para a medição do contrato. Para mais detalhes, ver Manutenção Atualização de Frequência (CD0518) .
Nr Períodos	Exibe o número de períodos nos quais será realizada a medição.
Medições Liberadas	Caso informado este campo, informa que a medição gerada já se encontra disponível para o recebimento. Caso este campo não seja parametrizado, a liberação será feita manualmente, por intermédio do botão Liberação.
Data Previsão	Inserir a data de previsão de entrega da medição realizada.
Qtde Prevista	Inserir a quantidade prevista da medição correspondente a medição em questão. Nota: Quando informado este campo, o programa habilitará automaticamente os campos Valor Medição e Percentual Medição.
VI Previsto	Exibe o valor total previsto, considerando a quantidade prevista informada.
Perc Medição	Inserir o percentual correspondente a medição cadastrada.
Unidade Medida	Inserir a unidade de medida do item selecionado.
Responsável	Inserir o nome do responsável pela medição cadastrada. Nota: Esse campo somente é habilitado para manutenção quando nas Permissões de Suprimentos (CD1800) , estiver assinalado o campo Permite Alterar Responsável. Caso não permita alterar o responsável, esse campo apresenta como responsável o usuário logado no ERP.
Pendente	Quando assinalada, indica que o registro selecionado tem a situação "Pendente".
Liberada	Quando assinalada, indica que o registro selecionado tem a situação "Liberada".
Ord Manut	Inserir a ordem de manutenção para a medição. Importante: Caso tenha controle de evento, será copiada a ordem de manutenção do evento ao criar a medição. Não será permitido alterar a matriz quando tiver uma ordem de manutenção industrial relacionada.
Ordem Invest	Inserir a ordem de investimento para a medição.

Liberação Medições – Botão Modificar

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Liberação Medições - Botão Modificar, apresenta os campos a serem habilitados, quando acionado o botão Modificar.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Previsão	Inserir a data de previsão de entrega da medição realizada.
Qtde prevista	Inserir a quantidade prevista da medição correspondente a medição em questão. Nota: Quando informado este campo, o programa habilitará automaticamente os campos Valor Medição e Percentual Medição.
Unidade Medida	Inserir a unidade de medida do item informado acima.
Responsável	Inserir o nome do responsável pela medição cadastrada.

Saldo CN0302F

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Registrar Medições - Botão Saldo, é possível alterar o saldo da medição.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Valor Previsto	Exibe o valor previsto para a medição.
Valor Recebido	Exibe o valor recebida da medição.
Saldo Valor Medição	Exibe o valor de saldo da medição a ser recebido.

Liberação Medições

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Liberação Medições, o usuário poderá informar os dados correspondentes para gerar medições automaticamente do contrato desejado. Estes dados serão os mesmos parametrizados quando acionado o botão incluir, com exceção dos campos Frequência de Fornecimento, Número de Período e Medições Liberadas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Frequência Fornecimento	Selecionar o código da frequência de fornecimento a ser utilizada para a medição do contrato. Ver detalhes em Manutenção Atualização de Frequência (CD0518) .
Número Períodos	Inserir o número de períodos nos quais será realizada a medição.
Medições Liberadas	Caso informado este campo, informa que a medição gerada já se encontra disponível para o recebimento. Caso este campo não seja parametrizado, a liberação será feita manualmente, por intermédio do botão Liberação.
Data Previsão	Inserir a data de previsão de entrega da medição realizada.
Qtde Prevista	Inserir a quantidade prevista da medição correspondente a medição em questão.
Unidade Medida	Inserir a unidade de medida do item informado acima.
VI Medição	Inserir o valor correspondente a medição.
Responsável	Inserir o nome do responsável pela medição cadastrada.
Perc Medição	Inserir o percentual correspondente a medição cadastrada.
Ord Manut	Inserir a ordem de manutenção para a medição. Importante: Todas as medições serão geradas com a ordem de manutenção informada.
Ordem Invest	Inserir a ordem de investimento para a medição.

Liberar Medições

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Liberar Medições, serão informados os dados correspondentes a liberação de medições para o Recebimento. Nota: A liberação em questão atualiza o saldo para do item e contrato.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Contrato	Inserir o número do contrato correspondente as medições a serem liberadas.
Sequência Item	Inserir a sequência do item do contrato informado acima.
Seq Medição	Inserir a sequência da medição correspondente ao contrato informado acima.
Data Previsão	Inserir a data prevista para entrega do material. O sistema sugere a data de acordo com a condição de faturamento. Nota: Esta data será solicitada somente quando não existir controle de medições para o item do contrato.
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento para permitir a liberação das medições por estabelecimento.
Ordem Compra	Inserir o número da ordem de compra inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão selecionadas as medições cuja ordem de compra esteja dentro dessa faixa.

Item	Inserir código inicial e final de item estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas as medições de itens cujo código se encontre dentro dessa faixa.
Seq Evento	Inserir número de sequência de evento inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados registros de medições cuja sequência do evento se encontre dentro dessa faixa.
Responsável	Inserir o código inicial e final do responsável estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados os registros de medição cujo responsável se encontre dentro dessa faixa.

Matriz Rateio

Objetivo da tela:	Essa tela é apresentada ao acionar o botão Matriz, nas funções Cadastro de Medições (CN0302), Cadastro de Ordens de Contrato (CN0301) ou Cadastro de Eventos (CD0115). Nessa tela é possível definir as contas contábeis e seus respectivos percentuais para rateio. ❗ Importante: Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulos de Logística separadas por unidade de negócio. Para ver mais detalhes da integração, clique aqui. Não será permitido alterar a matriz quando tiver uma ordem de manutenção industrial relacionada.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Quando acionado, apresenta tela Filtro Contas Contábeis (CD9017), a qual permite determinar a situação, tipo e sistema das contas a serem apresentadas para seleção na tabela da esquerda.
Faixa	Quando acionado, apresenta tela Faixa (CN0201C9), a qual permite determinar uma faixa das contas a serem apresentadas para seleção na tabela da esquerda.
Incluir	Quando acionado, relaciona a conta selecionada na tabela à esquerda com a tabela à direita. ❗ Importante: Não é possível informar mais de uma vez a mesma conta contábil para o rateio.
Eliminar	Quando acionado, exclui o relacionamento da conta contábil selecionada na tabela da direita.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Contrato	Exibe o número e descrição do contrato selecionado para definição da matriz de rateio.
Estabelecimento	Exibe o código e a descrição do estabelecimento do contrato selecionado.
Ordem Compra	Exibe o número da ordem de compra do item vinculado ao contrato selecionado para definição da matriz de rateio.
Sequência Item	Exibe a sequência, código e descrição do item no contrato selecionado para definição da matriz de rateio.
Seq Medição	Exibe a sequência do item na medição do contrato selecionado para definição da matriz de rateio. ⚠ Nota: Esse campo será habilitado sempre que o item do contrato for do tipo de controle por Ordem ou Evento.
Seq Evento	Exibe a sequência do item no evento do contrato selecionado para definição da matriz de rateio. ❗ Importante: Esse campo será habilitado sempre que o item do contrato for do tipo de controle por Ordem.
Num Ordem Inv	Inserir o número da ordem de investimento relacionada ao contrato. ❗ Importante: Quando informado e existir Unidade de Negócio implantada, somente uma ordem de investimento poderá ser relacionada a cada medição, é necessário que a somatória dos percentuais de rateio seja igual a 100% nas contas contábeis da tabela à direita.
Ord Manut	Exibe o número da ordem de manutenção.
Conta	Exibe na grade da esquerda as contas disponíveis para rateio e na grade da direita as contas já selecionadas para rateio.
Centro de Custo	Exibe os centros de custos disponíveis para rateio.
Título	Exibe o título das contas disponíveis para rateio.
UNeg	Selecionar o código da unidade de negócio correspondente ao percentual de rateio a ser considerado para a conta selecionada.
Rateio %	Inserir o percentual de rateio a ser considerado para a conta selecionada.
Total	Exibe o total do percentual informado para rateio, o qual deve ser igual a 100%. Caso o percentual seja diferente de 100%, não será possível confirmar as informações da matriz de rateio.

Conteúdos Relacionados:

Conceito

[Segurança por Estabelecimento – Controle de Contratos de Compras](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [p12](#) [versao_12](#) [mcn](#)
[controle_de_contratos_de_compras](#)
[processo_movimentacao_de_contratos](#) [registro_de_medicoes](#)
[cn0302](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso