

Remanejamento de Embarques - EQ0511

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Remanejamento de Embarques - EQ0511

Visão Geral do Programa

Permitir a modificação da composição inicial dos embarques existentes na base de dados.

Essa função tem por finalidade modificar a composição inicial dos embarques existentes na base de dados, criando, a partir da junção ou da quebra dos embarques selecionados, novos embarques, que obedecerão ao tipo de carga e ao número máximo de embarques parametrizados no programa, considerando para isto o peso total ou o volume total dos embarques.

Seu funcionamento consiste em informar o conjunto de embarques com os quais se deseja realizar o remanejamento de cargas, assim como, informar o tipo do embarque (carga) que deverá ser gerado, o número máximo de embarques que deverão ser criados e qual o ponto de referência da carga (peso ou volume) que deverá ser considerado para a formação dos novos embarques. A partir destas informações o programa seleciona todos os embarques disponíveis relacionando todos os pedidos e itens alocados a estes embarques. Com base nos itens alocados é realizada a criação de um novo embarque, re-allocando para este os itens pertencentes aos embarques selecionados, sendo que a transferência dos itens para este novo embarque é realizada de modo tal e até o momento em que as características deste novo embarque se enquadrarem ao tipo de embarque desejado. Esta operação é realizada repetidamente até o momento em que todos os itens que estavam alocados aos embarques originais sejam transferidos para novos embarques ou até o momento que o número de embarques criados atingir o limite estipulado.

Para a criação dos novos embarques é observado o parâmetro de "Junta Pedido" disponível no modulo de Faturamento, assim como também é realizada a verificação quanto ao valor mínimo, quando este estiver parametrizado. Caso os novos embarques criados não atendam ao valor mínimo de faturamento os mesmos não são criados e os motivos serão apresentados ao final do relatório de acompanhamento.

Ao final do procedimento é feito o cálculo de embalagens para os novos embarques criados e emitido uma listagem contendo a relação dos embarques criados e suas características (peso bruto, peso líquido e volume). O mesmo se aplica às cargas restantes dos embarques que não puderam ser remanejadas. Para estes relatórios é possível escolher o nível de detalhamento dos dados, podendo ser ao nível de embarques, ao nível de pedidos ou ao nível de itens do pedido.


-  **Pré-requisitos:**
São pré-requisitos para a execução dessa função:
- [Função Manutenção Tipos de Cargas \(FT0307\)](#)
 - [Função Preparação do Faturamento \(EQ0506\)](#)
 - [Função Implantação de Pedido de Venda \(PD4000\)](#)

Remanejamento de Embarques – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao selecionar a função Remanejamento de Embarques.

Nessa tela é possível estabelecer uma faixa de números de embarque os quais deverão ser remanejados, necessitando definir as seguintes informações:



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr. Embarque	Permite inserir número de embarque inicial e final estabelecendo uma faixa que delimitará os embarques a serem remanejados.

Remanejamento de Embarques – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao selecionar a pasta Parâmetro, localizada na tela Remanejamento de Embarques.

Nesta tela, é possível estabelecer parâmetros que deverão ser observados no momento da seleção dentro da faixa estabelecida na pasta seleção, necessitando definir as seguintes informações:

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tp Embarque	Selecionar o tipo de embarque desejado.
Qtde Embarques	Inserir a quantidade limite de embarques que deverão ser gerados pelo remanejamento.
Considerar Primeiro	Selecionar qual o ponto de referência da carga para seleção de novos embarques, podendo ser: • Peso, • Volume.
Gera Relatório com	Permite selecionar como será gerado o relatório, podendo ser: • Embarques – Quando selecionado, o relatório apresenta apenas os dados dos embarques criados. • Embarques e Pedidos – Quando selecionado, o relatório apresenta os dados dos embarques criados, relacionando todos os pedidos alocados a esses embarques. • Embarques, Pedidos e Itens – Quando selecionado, o relatório apresenta os dados dos embarques criados, relacionando todos os pedidos e itens alocados a esses embarques.

Remanejamento de Embarques – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Nesta [Pasta Impressão](#) é possível determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. Em algumas listagens também é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas.

Exemplo 1

Para visualizar um exemplo do relatório com Embarques, clique na imagem abaixo:



Exemplo 2

Para visualizar um exemplo do relatório com Embarques e Pedidos, clique na imagem abaixo:



Exibir Relatório

Exemplo 3

Para visualizar um exemplo do relatório com Embarques, Pedidos e Itens, clique na imagem abaixo:



Exibir Relatório

Conteúdos Relacionados:

[Ocorrências do Relatório de Pré-Faturamento Automático](#)

[Alocação Automática dos Itens no Pré-Faturamento](#)

[Alocação Automática dos Pedidos no Pré-Faturamento](#)

[Alocações dos Itens do Embarque](#)

[Alocação dos Itens dos Depósitos do Estoque](#)

[Cálculo de Resumos Automático](#)

[Embarque](#)

[Grupo de Alocação](#)

[Itens do Pedido do Embarque](#)

[Pedido do Embarque](#)

[Resumos do Embarque](#)

[Tipo Entrega Firme](#)

Procedimentos

[Incluindo uma Nova Ocorrência de Nota Fiscal de um Resumo de Embarque](#)

[Preparando o Pré-Faturamento](#)



Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia logística p12 versao_12 meq
controle_de_embarques processo_pre_faturamento_meq
remanejamento_de_embarques eq0511



Política de
privacidade

Termos
de uso