

Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114

Visão Geral do Programa

Esse programa visa relacionar as séries de notas fiscais, utilizadas por cada estabelecimento da empresa, para controlar datas de faturamento e numeração de notas fiscais e faturas.

Consulta Série x Estabelecimento

Objetivo da tela:	Permitir relacionar as séries de notas fiscais com os respectivos estabelecimentos.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Quando acionado, serão disponibilizados os campos para a inclusão de um novo relacionamento série x estabelecimento.
Parâmetros Série	 Quando acionado, apresenta o programa Extensão Série por Estabelecimento (MEX0015E), para que sejam informados os dados específicos das séries para a localização México. Para mais detalhes, consultar a documentação da tela MEX0015E em Extensão Série por Estabelecimento (MEX0015E)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Série	Selecionar o código ou o número de série da nota fiscal, na qual se deseja efetuar o relacionamento série x estabelecimento.
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento que será relacionado à série de nota fiscal.
Nota Fiscal Fatura	Quando assinalado, indica que a série de nota fiscal é uma nota fiscal fatura.  Nota: Esse campo é apenas documental.
Espécie	Inserir a sigla da espécie de título que será gerada para o módulo de Contas a Receber.  Nota:  O sistema permite inserir brancos no momento de cadastrar ou alterar o código de espécie do título. Esta informação não é obrigatória. Durante o cálculo da nota fiscal, se o código da espécie do título do relacionamento Série X Estabelecimento estiver em branco, o sistema irá buscar a espécie dos parâmetros do módulo Contas a Receber.  A Espécie ou Classe, será utilizada para indicar o tipo de nota que será emitida pela série. Para a manutenção da série, além da classe, será utilizada a letra referente ao tipo de cliente que a série atenderá e o ponto de emissão.  Nota: Não poderá existir mais de uma série/estabelecimento com a mesma letra, ponto de venda e tipo de documento (espécie).

Controla Próximo Faturamento	Quando assinalado, indica que a data do próximo faturamento da série de nota fiscal será controlada.
Série CFDI	 Indica que a série em questão é utilizada para a emissão de Comprovantes Fiscais Digitais por Internet (CFDI), para o México. Para novas séries incluídas, este parâmetro virá automaticamente selecionado e não permitirá alterações. Para séries já existentes, não permitirá alterações mas permanecerá com o valor atual.
Emita Nota Fiscal Eletrônica	 Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal Eletrônica. Nota: As NF-e implicam em enviar os dados da nota fiscal para a SEFAZ por meio eletrônico, não sendo necessário a emissão de nota fiscal em papel, sendo somente necessário a impressão do DANFE para acobertar as mercadorias. Mais detalhes estão disponíveis na descrição do processo Nota Fiscal Eletrônica. Esse campo é dessinalado automaticamente quando o campo Emita Manifesto Documentos Fiscais ou Emita Documento Eletrônico de Transporte for assinalado.
Bloqueia Emissão NF-e com modelo diferente de 55	 Quando assinalado, indica que impedirá a emissão de Nota Fiscal Eletrônica com modelo diferente de 55. Nota: Esse campo só é habilitado para marcar caso o parâmetro "Emita Nota Fiscal Eletrônica" esteja marcado. Esse campo é dessinalado automaticamente quando o campo Emita Manifesto Documentos Fiscais ou Emita Documento Eletrônico de Transporte for assinalado.
Emita Nota Fiscal de Serviço Eletrônica	 Quando assinalado, indica que as notas emitidas nesse estabelecimento e série são do tipo Nota Fiscal de Serviço Eletrônica. Nota: Este campo somente será visualizado, caso estiverem ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE". Esse campo é dessinalado automaticamente, quando o campo Emita Manifesto Documentos Fiscais ou Emita Documento Eletrônico de Transporte for assinalado.
Emita Manifesto Documentos Fiscais	 Quando assinalado, determina que o estabelecimento realiza manifestação dos documentos fiscais. Nota: Ao assinalar esse campo, os campos Emita Nota Fiscal Eletrônica, Emita Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Emita Documento Eletrônico de Transporte são dessinalados automaticamente.
Emita Documento Eletrônico de Transporte	 Quando assinalado, indica que esse estabelecimento e série emite documento eletrônico de transporte (DT-e) Nota: Ao assinalar esse campo, os campos Emita Nota Fiscal Eletrônica, Emita Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e Emita Manifesto Documentos Fiscais são dessinalados automaticamente.
Série NF-e Vinculada	 Selecionar a série a ser direcionada, quando a natureza de operação e cliente estiverem parametrizados para emitir NF-e. Nota: A série a ser vinculada deve ser uma série cujo campo Emita Nota Fiscal Eletrônica esteja assinalado. A informação desse campo somente é considerada quando a série não estiver parametrizada para emissão de NF-e.

Formato DANFE	 Selecionar a opção que determina o formato do DANFE. As opções disponíveis são: • Retrato; • Paisagem; • Simplificado (modelo DANFE Etiqueta)
Utiliza Word Viewer para Impressão DANFE	 Quando assinalado, permite a abertura de arquivos .doc e .docx, sem ter a necessidade de instalação do pacote Microsoft Office Word, e sim utilizar o WordViewer, por ser um software freeware.  Nota: Somente os ambientes que NÃO possuem nem o Microsoft Office nem o LibreOffice deverão marcar este parâmetro. Caso contrário, o próprio programa responsável pela impressão do DANFE (FT0518) será responsável por decidir a impressão.
Gerar DANFE em PDF	 Quando assinalado, permite emitir a impressão do DANFE em PDF.
Número Dias em Aberto	Inserir o número de dias em aberto considerado para o controle do próximo faturamento.
Dt Último Fat	Inserir a data do último faturamento. Esta data é atualizada automaticamente pelo sistema a cada nota fiscal emitida.
Dt Próximo Fat	Exibe a data do próximo faturamento da série da nota fiscal. Esta data é controlada pelo sistema, caso optado pelo controle do próximo faturamento, e é definida a partir da data do último faturamento, acrescida do número de dias em aberto. Tem por objetivo limitar as datas disponíveis. Exemplo: Data Último Faturamento = 20/02/2001 Nr. Dias em Aberto = 2 Data Próximo Faturamento = 22/02/2001 Sempre que o número de dias em aberto for superior a zero, ao ser informada uma nova data de faturamento no cálculo de notas fiscais, que não exceda a data do próximo faturamento, o sistema automaticamente gera essa data, evitando que todos os dias, uma nova data tenha que ser disponibilizada por intermédio deste programa.
Nr Última Fatura	Inserir o número da última fatura gerada, com a série de nota fiscal fatura.  Nota: Quando o sistema estiver parametrizado para a geração de faturas, o número da última fatura é controlado por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), campo Nr Última Fatura.
Ult Nota Emitida	Inserir o número da última nota fiscal emitida pelo estabelecimento, mesmo que em outro sistema. A partir deste número, o sistema controlará automaticamente esta numeração a cada nota fiscal calculada.
Utiliza Série Nota Fiscal	Quando assinalado, indica que ao gerar o XML da NFS-e será gerado a mesma série utilizada no cálculo da nota fiscal nesse XML, caso contrário o sistema gera a série fixa "NF".  Opção não será habilitada para o Modelo de Transmissão NFS-e Nacional.
Utiliza RPS Distinto	Quando assinalado, indica que será gerado o número do RPS diferente ao número da nota fiscal.  Nota: Como padrão, ao calcular uma NFS-e, o número do RPS será o mesmo número da nota fiscal, porém ao selecionar esse novo parâmetro, passa a valer o número informado no campo Nr Último RPS.  Opção não será habilitada para o Modelo de Transmissão NFS-e Nacional.
Nr Último RPS	Inserir o número do RPS que será utilizado no cálculo da NFS-e.  Nota: Esse campo sempre será alimentado automaticamente, após o cálculo de uma nota fiscal de serviços, porém esse número poderá ser diferente ao número da nota, caso seja necessário.  Opção não será habilitada para o Modelo de Transmissão NFS-e Nacional.
Letra	 Indica o tipo de cliente que a série atenderá. São permitidos os valores: "A" – Clientes Inscritos, "B" – clientes não inscritos, "C" – Consumidor Final, "E" – Exportação, "R" – Numeração de Remitos ou "X" – Não utiliza letra.

Ponto de Venda	 Ponto de venda de emissão da nota. É permitido conter até 4 dígitos numéricos.
Série EMS5	 Informar a série que deverá estar criada como Talonário Fiscal com a Série com os mesmos: ponto de venda, estabelecimento e letra, que a série registrada no FT0114. Também deverão estar marcados os campos “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”. (Ver detalhes Manutenção de Talonários Fiscais lar006aa)
Gera Comprovante Eletrônico	 Quando selecionado o parâmetro “Gera Comprovante Eletrônico”, este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos. Caso contrário, pode utilizar-se para inclusão das Faturas Eletrônicas geradas na página de AFIP.
WebService AFIP	 Quando selecionados os parâmetros “WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que este ponto de venda estará habilitado para emitir comprovantes eletrônicos para seu posterior envio ao WebService da AFIP e solicitar o CAE.
CAEA	 Quando selecionados os parâmetros “CAEA”, “WebService AFIP” e “Gera Comprovante Eletrônico”, indica que esse ponto de venda está habilitado para gerar comprovantes eletrônicos com Código de Autorização Eletrônica Antecipado.
WebService MTXCA	 Quando marcado o parâmetro “WebService MTXCA”, automaticamente serão marcados os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”.
WebService MiPyME	 Quando marcado o parâmetro “WebService MiPyME”, automaticamente serão marcados os parâmetros “Gera Comprovante Eletrônico” e “WebService AFIP”.
Quantidade itens a imprimir	 Indica a quantidade de itens que serão listados por remito e/ou por fatura.
Formulário Pré-impresso	 Indica que a fatura será impressa utilizando um formulário pré-impresso.
Prefixo	 Informar o prefixo relacionado à numeração do documento.
Sem Prefixo	 Quando marcado, indica que a numeração do documento gerada no XML para envio da fatura eletrônica será sem o prefixo. Quando desmarcado, indica que a numeração será composta do prefixo. Exemplo: Sem prefixo marcado: número fatura 000020 Sem prefixo desmarcado: número fatura AAAA000020
Tipo Documento	 Indica o tipo de documento ao qual se refere esta série. Opções disponíveis: • Fatura de Venda Nacional • Fatura de Exportação • Fatura de Contingência • Nota de Crédito • Nota de Débito • Pré-impressa.  Indica o tipo de documento ao qual se refere esta série. Opções disponíveis: • Fatura eletrônica • Fatura eletrônica de exportação • Nota de crédito eletrônica • Nota de débito eletrônica • Nota de remissão eletrônica • Documento não eletrônico

Numeração Inicial	 Informar a numeração inicial da série.
Emitir Comprovante Eletrônico	 Quando assinalado, indica que a série emite comprovante eletrônico.

Conteúdos Relacionados:

- Controle da Numeração das Duplicatas
- Série de Nota Fiscal
- DANFE
- Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
- Manutenção de Séries de Nota Fiscal (CD0905)
- Manutenção de Espécie de Títulos (CD0906)

Documento Traduzido

- Espanhol: [Mantenimiento Serie x Sucursal - FT0114](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura versao_12 ft0114
manutencao_serie_estabelecimento faturamento mft
argentina arg datasul mercado_internacional
ds_mercinternac_inov webservice afip mtxca caea cae
v12



Política de
privacidade

Termos
de uso