

Relatório de Remitos - FT1327

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Relatório de Remitos - FT1327



Visão Geral do Programa

Essa função permite a impressão de listagens dos remitos gerados, possibilitando a seleção dos mesmos por estabelecimento, série, embarque, número do remito, cliente, data de emissão e por item, sendo que podem ser classificados por estabelecimento/série/remito, cliente, datas de emissão ou por embarque. Dessa forma será possível realizar um levantamento dos dados mais rápido e precisamente, para fins diversos.

Nesse relatório é possível visualizar todos os remitos gerados pelo sistema, seja pelo faturamento ou pelo módulo de recebimento (no caso de saída de mercadoria).

A principal vantagem é a de classificar e parametrizar o relatório de várias formas, tais como:

- Classificar os remitos por data de emissão, possibilitando levantar quantos e quais os remitos emitidos em um período;
- Classificar os remitos por cliente, possibilitando levantar quantos e quais os remitos emitidos de um cliente;
- Classificar os remitos pelo embarque, possibilitando levantar quantos e quais os remitos emitidos para o embarque;
- Relacionar os remitos emitidos pelo recebimento ou faturamento, possibilitando levantar quantos e quais remitos foram emitidos pelo recebimento ou faturamento;
- Parametrizar os remitos de um item, possibilitando levantar quantos e quais os remitos foram emitidos para o item.
- Parametrizar os remitos de um determinado estabelecimento, possibilitando levantar quantos e quais os remitos emitidos para o estabelecimento;
- Parametrizar os remitos de uma determinada série, possibilitando levantar quantos e quais os remitos emitidos para a série;
- Parametrizar os remitos pela sua situação, possibilitando relacionar os remitos por sua situação (implantado, impresso, cancelado, parcialmente atendido, totalmente atendido e atualizando no estoque).
- Parametrizar o modo de impressão do relatório, possibilitando emitir o relatório de forma resumida ou detalhada.

Tela Relatório de Remitos – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Possibilita a emissão da relação dos remitos gerados pelo sistema.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada no relatório.
Série	Inserir uma faixa de séries de remitos a ser considerada no relatório.
Embarque	Inserir uma faixa dos números de embarques a ser considerada no relatório.
Remito	Inserir uma faixa com os números de remitos que serão considerados no relatório.
Nome abreviado	Inserir os nomes abreviados dos clientes a serem considerados para o relatório.
Data Remito	Inserir uma faixa com as datas de emissão dos remitos a ser considerada no relatório.
Item	Inserir uma faixa com de itens a ser considerada para o relatório.

Tela Relatório de Remitos – Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Permitir selecionar o tipo de classificação do relatório. As opções são: estabelecimento/série/remito, cliente, data de emissão do remito ou embarque.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Selecionar o tipo de classificação das informações do relatório. As opções disponíveis são: • Estabelecimento/Série/Remito • Cliente • Data de Emissão

- Embarques

Tela Relatório de Remitos – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir definir os parâmetros a serem considerados para geração das informações a serem listadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Origem	Selecionar a origem dos remitos a serem listados. As opções são: • Faturamento: indica que serão considerados somente os remitos gerados pelo faturamento; • Recebimento: indica que serão considerados somente os remitos gerados pelo recebimento; • RGA: indica que serão considerados somente os remitos gerados pela RGA (devolução de mercadoria autorizada). • RMA: indica que serão considerados somente os remitos gerados pela RMA (autorizações de retorno de materiais).
Modo	Selecione o modo de emissão do relatório. As opções disponíveis são: • Resumido: quando selecionado indica que os dados serão impressos de maneira resumida. Dessa maneira não serão impressos os itens do remito. • Detalhado: quando selecionado indica que os dados serão impressos de maneira detalhada, apresentando os dados dos itens do remito.
Situação	Selecionar a situação dos remitos a serem listados no relatório. As opções são: • Implantado: indica que serão considerados os remitos com situação de implantado; • Impresso: indica que serão considerados os remitos com situação de impresso; • Cancelado: indica que serão considerados os remitos com situação de cancelado.  Nota: As opções abaixo não serão habilitadas quando a origem do remito for Recebimento. • Fat Parcial: indica que serão considerados os remitos com situação de faturado parcial; • Fat Total: indica que serão considerados os remitos com situação de faturado total; • Estoque: indica que serão considerados os remitos com situação de atualizado no estoque.
Imprimir	Selecionar a informação complementar a ser considerada para emissão do relatório. A opção disponível é: • Itens Remito • Faturas Remito • Despesas Remito: quando selecionado, indica que todas as despesas (código, descrição, percentual e valor) relacionadas ao remito serão impressas;  Nota: Esses campos serão habilitados somente quando o modo de impressão do relatório for Detalhado.

Tela Relatório de Remitos – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.
Para mais detalhes consulte o conceito [Pasta Impressão](#).

Conteúdos Relacionados:

[Geração de Remitos por Embarque \(FT1335\)](#)

documento_de_referencia relatorio_de_remitos ft1327
logistica faturamento mft versao_12 v12 datasul
mercado_internacional ds_mercinternac_inov



Política de
privacidade

Termos
de uso