

Relatório Curva ABC de Lucro por Cliente - FT1107

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Relatório Curva ABC de Lucro por Cliente - FT1107

Visão Geral do Programa

Essa função visa possibilitar ao usuário a emissão de relatórios de Curva ABC de lucro por cliente. Esses relatórios servem para demonstrar a Curva ABC de lucratividade, separando o valor faturado no período, o lucro bruto acumulado e os respectivos percentuais, por Cliente.

 **Nota:**
No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial. Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.

Tela Curva ABC Lucro Cliente – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir emitir o relatório de Curva ABC de lucro, classificado por cliente.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa de códigos estabelecimentos a ser considerada na emissão do relatório.
Grupo Cliente	Inserir uma faixa de códigos de grupos de clientes a ser considerada na emissão do relatório.
Grupo Estoque	Inserir uma faixa de códigos de grupo de estoque a ser considerada na emissão do relatório.
Canal Venda	Inserir uma faixa de canal a ser considerada na emissão do relatório.

Tela Curva ABC Lucro Cliente – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir parametrizar as informações.
-------------------	---------------------------------------

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Dt Início	Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de início até a data de referência.
Dt Referência	Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual.
Moeda Correção	Inserir o código da moeda a ser utilizado para a conversão dos valores do relatório.  Nota: - Na data de emissão da nota, os valores são convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores são multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. - No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores.
Moeda Impressão	Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior.  Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios são emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência.
Considerar % sobre	Assinalar uma das opções que indica como serão considerados os percentuais. As opções disponíveis são: Cliente: os percentuais serão considerados sobre os valores faturados por cliente.

	Faturamento: os percentuais serão considerados sobre o valor total do faturamento.
Considera Devoluções?	Quando assinalado, indica que as devoluções efetuadas no período indicado devem ser consideradas na emissão do relatório. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento.
Agrupados por	Assinalar uma das opções que indica como serão agrupados os dados. As opções disponíveis são: - Por cliente - Por matriz

Tela Curva ABC Lucro Cliente – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar a forma de impressão desejada.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino .
Execução	Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução .

Elementos do relatório:

Campo:	Descrição:
Perc	Exibe o percentual da posição do cliente em relação à quantidade total de clientes do relatório. Exemplo No relatório foram listados 10 clientes, sendo o percentual do primeiro igual a 10%, do segundo 20%, e assim sucessivamente até o último cliente, que totalizará 100%.
VI Faturado	É a soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no preço) e às despesas (frete + seguro + embalagem).
Luc Bruto	Exibe o valor do lucro bruto da venda.
Perc	Exibe o percentual que representa a participação do lucro bruto do cliente em relação ao total do lucro bruto (soma de todas as linhas do lucro bruto no relatório).
Lc Br Ac	Exibe o valor do lucro bruto acumulado até a data de referência.
% Ac	Exibe o percentual que representa do lucro bruto em relação ao lucro bruto total, porém, acumulado a cada linha do relatório.

Conteúdos Relacionados:

- [Cálculo de Notas Fiscais \(FT4003\)](#)
- [Implantação de Pedidos de Venda \(PD4000\)](#)
- [Atualização Estatísticas do Faturamento \(FT0605\)](#)
- [Cálculo do Lucro Bruto](#)
- [Relatório Curva ABC](#)
- [Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

