

Impressão de Remitos - FT1336

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Impressão de Remitos - FT1336

Visão Geral do Programa

O programa fonte de impressão do Remito é liberado ao cliente para que possa ser definido um layout próprio.

Importante:
O programa de impressão do remito deve ser cadastrado como User Program Call - UPC para o programa FT1336RP. No atributo deste UPC deve ser informado o caminho físico do programa de customização a ser executado.

A Datasul libera o fonte padrão do programa FT1336AR para utilização na Argentina e o fonte padrão FT1336US para utilização na América do Norte. Antecedendo a emissão do remito devem ser feitas as parametrizações necessárias para se obter as informações desejadas.

Tela Impressão de Remitos – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Permitir a impressão de remitos gerados tanto pelo módulo de Faturamento como pelo módulo de Recebimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Série	Inserir uma faixa de séries dos remitos a serem impressos.
Remito	Inserir uma faixa de números de remitos a serem impressos.
Nome Abreviado	Inserir uma faixa de nomes abreviados de clientes dos remitos a serem impressos.
Data Impressão	Inserir uma faixa de datas de emissão para a impressão dos remitos.
Embarque	Inserir uma faixa de números de embarques dos remitos a serem impressos.
Resumo	Inserir uma faixa de números de resumos de embarques dos remitos a serem impressos.

Tela Impressão de Remitos – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir determinar os parâmetros a serem considerados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento do qual será impresso o remito.
Imprimir Remitos	Selecionar uma das opções que define quais remitos serão impressos. As opções disponíveis são: - Impressos: quando selecionado indica que somente os remitos já impressos serão reimpressos. - Não Impressos: quando selecionado indica que somente serão impressos os remitos ainda não impressos. - Ambos: quando selecionado indica que ambos (impressos e não impressos) serão considerados para impressão.
Atualiza Estoque	Quando assinalado indica que os remitos impressos atualizam o estoque. Nota: Somente atualizarão estoque os remitos cuja natureza de operação indicar que atualiza estoque e cuja origem do remito for Faturamento. Os remitos gerados pelo Recebimento serão impressos por esse programa, porém a atualização do estoque ocorre por intermédio de procedimento no módulo de Recebimento.

Data de Transação	Data de transação do remito. Esta data será utilizada na movimentação de estoque realizada pelo remito.
-------------------	---

Tela Impressão de Remitos – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Permitir registrar informações referentes aos remitos.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Com o acionamento desse botão será permitido digitar o remito a ser impresso.
Alterar	Com o acionamento desse botão será permitido atualizar as informações do remito selecionado.
Retirar	Com o acionamento desse botão será permitido remover as informações do remito selecionado.
Salvar	Com o acionamento desse botão será permitido salvar os remitos apontados em arquivo, para que os mesmos possam ser utilizados futuramente.
Recuperar	Com o acionamento desse botão será permitido recuperar o arquivo com os remitos já salvos por intermédio do botão Salvar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Est	Inserir o número do estabelecimento para o será gerado o remito.
Série	Inserir a série do remito a ser impresso.
Nr Remito	Inserir o número do remito a ser impresso.

Tela Impressão de Remitos – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar as formas de impressão desejada.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. Ver detalhes Opções de Destino .
Execução	Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. Ver detalhes Formas de Execução .
Arquivo Destino	Selecionar o nome do arquivo destino para a atualização do estoque.

Conteúdos Relacionados:

- [Geração de Remitos por Embarque \(FT1335\)](#)
- [Manutenção Documentos Saída \(RE4001\)](#)
- [Remito](#)

DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA
Espanhol: Impresión de remitos - FT1336

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [impressao_de_remitos](#) [ft1336](#)
[logistica](#) [faturamento](#) [mft](#) [versao_12](#) [v12](#) [datasul](#)
[mercado_internacional](#) [ds_mercinternac_inov](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)