

# Cálculo Média Ponderada Unitária Base ICMS Subs Antecipado - FT0726

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## Cálculo Média Ponderada Unitária Base ICMS Subs Antecipado - FT0726

### Visão Geral do Programa

O ICMS Substituto Antecipado possui o cálculo considerando os valores conforme documento de entrada, seja pela mais antiga ou última entrada. Porém, de acordo com a legislação do Estado do RS, partir de 01/01/2021, todos os contribuintes substituídos varejistas que não aderirem ao ROT-ST, deverão calcular o ICMS Substituto Antecipado utilizando o valor médio ponderado móvel unitário da base, calculado no dia imediatamente anterior.

Este programa realizará o cálculo da Média Ponderada Móvel Unitária da Base. Com base no item, estabelecimento e uma data de referência, o programa irá buscar todos os registro do programa FT0325 (Manutenção Movimentos ICMS Substituto Antecipado), que não estejam finalizados e com saldo. Para cada documento/item calcularemos o valor unitário da base de acordo com a fórmula  $( ( Base\ STA / Quantidade\ Total ) / Quantidade\ do\ Saldo )$ . Ao final do processamento, a média ponderada será  $( \sum ( ( Base\ STA / Quantidade\ Total ) / Quantidade\ do\ Saldo ) / \sum Quantidade\ do\ Saldo )$ .

## Cálculo Média Ponderada Unitária Base ICMS Subs Antecipado – Parâmetro

|                   |                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo da tela: | Calcular a Média Ponderada Móvel Unitária da Base de ICMS Substituto Antecipado |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Principais Campos e Parâmetros:

| Campo:           | Descrição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data Referência  | Inserir a data de referência que será considerada para leitura dos documentos. Por padrão a data de referência sempre será Hoje - 1 dia. Porém caso o usuário queira por exemplo criar um agendamento para que todos os dias ao final do dia, calcule a média do dia, deverá colocar ? (interroga) neste campo. Este campo será confrontado com a data de geração do saldo de STA no estoque, ou seja, a data realmente em que o item entrou no estoque, e que consequentemente a data em que o documento foi gerado no programa FT0325. |
| Estabelecimento  | Inserir uma faixa de código do estabelecimento a ser considerado para leitura dos documentos com saldo de STA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Item             | Inserir uma faixa de código do item a ser considerado para leitura dos documentos com saldo de STA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apenas Simulação | Por padrão este parâmetro virá marcado. Quando marcado, o programa realizará todo o cálculo da média ponderada, gerará os relatórios, porém não gravará o resultado na tabela. E quando não marcado, além dos cálculos e arquivos, o resultado será gravado em tabela, para posterior consulta nos programas FT0727 e FT0728.                                                                                                                                                                                                            |

### Conteúdos Relacionados:

[DT Cálculo do ICMS Substituto Antecipado pela Média Ponderada Móvel Unitária](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento\\_de\\_referencia](#) [geracao\\_estrutura\\_item\\_importado\\_fci](#)  
[ft0522](#) [logistica](#) [faturamento](#) [mft](#) [versao\\_12](#) [v12](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso