

Manutenção de Parâmetros de Importação - IM0000

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Manutenção de Parâmetros de Importação - IM0000

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível cadastrar e manter os parâmetros necessários para a correta utilização do módulo.

Parâmetros de Importação - Aba Geral

Objetivo da tela:	Nessa tela podem ser mantidas as informações gerais do módulo Importação.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento ao qual estarão relacionados os parâmetros do módulo.
Esp Título Trânsito	Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado na contabilização do material em trânsito.  Importante: A espécie deve utilizar como contas de variação monetária a mesma conta informada nos parâmetros do módulo. Isto acontece no relacionamento de contas de saldo do fornecedor.
Esp Título Recebimento	Selecionar o código da espécie de título a ser utilizado no recebimento do material.  Importante: No momento do recebimento será gerado um movimento de substituição do título de provisão (utilizado para contabilização do material em trânsito) para o título efetivo.
Histor Padrão	Selecionar o código do histórico padrão utilizado na substituição dos títulos no Contas a Pagar (retirada do material em trânsito para o recebimento efetivo da mercadoria).
Conta Material em Trânsito	Selecionar o código da conta transitória que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.
Centro Custo Material em Trânsito	Selecionar o código do centro de custo que recebe o lançamento genérico de crédito no recebimento do material.
Conta Aplicação NF Simples Remessa	Selecionar o número da conta contábil de aplicação a ser utilizada para contabilização das notas de simples remessa.  Importante: Essa conta será apresentada como padrão para as notas identificadas como simples remessa no programa Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100). A conta selecionada deve atender os seguintes pré-requisitos: • Tipo: Deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita. • A conta deve ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.
Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa	Selecionar o número do centro de custo de aplicação a ser utilizado para contabilização das notas de simples remessa.
Gera Primeira Remessa com NF Mãe	 Quando assinalado indica que deverá ser gerada a primeira remessa filha junto com a nota mãe.
Gera Histórico Processo	 Quando assinalado indica que é possível efetuar o follow-up completo do processo. Caso não for informado, será realizado a partir do embarque do material.
Desconsidera Título IVA Mercadoria	 Quando assinalado, permite informar o fornecedor e a despesa IVA na pasta 'Impostos', para que possa ser gerado um título com o valor do imposto IVA, diferente do título da mercadoria. Quando assinalado, o documento de importação obrigatoriamente deverá ser uma fatura.

Sugere localização padrão para depósito CQ	Quando assinalado determina que será sugerida uma localização padrão para o depósito de controle de qualidade.
Informa	Selecionar o tipo de informação a ser relacionada no programa Manutenção de Cotações (OC0201). As opções disponíveis são: • Prazo Entrega. • Data Embarque. • Data Entrega. Importante: Caso seja informada a opção Data Entrega ou Data Embarque, o prazo de entrega será recalculado com base no itinerário de importação.
Relaciona	Selecionar o tipo de documento a ser relacionado ao embarque. As opções disponíveis são: • Ordens de Compra. • Parcelas de Compra. Importante: A seleção informada nesse campo define se nos programas relacionados ao embarque de ordens, Acompanhamento Centralizado (IM0044) e Manutenção de Embarques de Importação (IM0045), será apresentada a ordem de compra totalizando a quantidade de suas parcelas ou as parcelas das ordens de compra.

Parâmetros de Importação – Aba Câmb. EMS5



Objetivo da tela:	Nessa janela é possível selecionar o código do tipo de imposto a ser considerado como padrão para os processos de importação. Esse código é parametrizado por intermédio do programa Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). Importante: Essa aba somente é habilitada quando o módulo de Câmbio estiver implantado e parametrizado para efetuar integração com o EMS 5.
--------------------------	--

Parâmetros de Importação – Aba PIS/COFINS



Objetivo da tela:	Nessa tela é possível definir informações referentes ao PIS/COFINS.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Dt Início PIS	Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo do PIS de forma automática.
Tributação PIS	Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para o PIS. As opções disponíveis são: • Tributado. • Isento. • Outros.
Calcula Base PIS Reduzida	Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução. Nota: • Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado. • Caso <u>não</u> seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.
Dt Início COFINS	Inserir a data a ser considerada para que o sistema passe a realizar o cálculo da COFINS de forma automática.
Tributação COFINS	Selecionar a opção que identifica a tributação do estabelecimento para a COFINS. As opções disponíveis são: • Tributado. • Isento.

	• Outros.
Calcula Base PIS Reduzida	Quando assinalado determina a forma de cálculo a ser realizada quando os impostos possuem redução. Nota: • Se selecionado, o sistema manterá a alíquota informada para o item, porém irá reduzir a base de cálculo dos impostos de acordo com o percentual de redução informado. • Caso <u>não</u> seja assinalado, o sistema realizará a redução da alíquota.

Cálculo CBS e IBS

***** Em construção. Será disponibilizado a partir da Release 12.1.2507 *****

Foram criadas as variáveis CBS_Val_Aduan e IBS_Val_Aduan para que seja possível criar fórmulas através do Configurador de Tributos para o cálculo do CBS Importação e do IBS Importação, considerando as Despesas que incidirão no Valor Aduaneiro.

Parâmetros de Importação – Aba Impt/Antecip

Objetivo da tela: Permitir a manutenção de informações sobre impostos e antecipação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
ICMS Tot NFE	 Quando assinalado indica que o valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é adicionado ao total da nota fiscal de entrada.
ICMS Integra Base ICMS	 Quando assinalado indica que o ICMS integra a base de cálculo do ICMS.
ICMS incide IPI Outros (OF)	 Quando assinalado indica que na integração com o módulo Obrigações Fiscais o sistema leva o valor do ICMS, o qual faz parte do valor total da nota, para a coluna "Outras" referente ao IPI.
Espécie	Selecionar a espécie a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.
Série	Selecionar a série a ser utilizada para geração do título de antecipação no contas a pagar.
Geração Automática	 Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação. Importante: A despesa informada deve possuir o tipo valor informado e não poderá incidir na base do II.
Nat. Operação	 Selecionar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos.
Imposto Importação	 Quando assinalado determina que o imposto de importação deve ser automaticamente gerado na inclusão de cotações.
Despesa do Imposto de Importação	 Selecionar o código da despesa correspondente ao II (Imposto de Importação).
Fornecedor do Imposto de Importação	 Selecionar o código correspondente ao fornecedor do imposto de importação.

IPI, PIS, COFINS E ICMS	 Quando assinalados determina, respectivamente, que o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações.
Despesa (IVA)	 Inserir a despesa do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.
Fornecedor (IVA)	 Inserir o fornecedor do imposto IVA para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto IVA diferente do título da mercadoria.
Despesa (Taxa Estatística)	 Inserir a despesa do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com esta despesa.
Fornecedor (Taxa Estatística)	 Inserir o fornecedor do imposto Taxa de Estatística para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título no financeiro com este fornecedor da Taxa de Estatística.
Despesa (ISD)	 Inserir a despesa do imposto ISD para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto ISD para o embarque.
Despesa Imposto País	 Inserir a despesa do Imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País para o embarque.
Fornecedor (Imposto País)	 Inserir o fornecedor do imposto País para que o sistema, ao gerar a nota fiscal de importação, possa buscar as informações necessárias para a geração do título do imposto País diferente do título da mercadoria.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Faixa Imposto Internacional	 Ao clicar será executado o programa IM0007, que permite ao usuário informar as faixas de base do imposto de Taxa de Estatística e seus respectivos valores máximos de imposto calculado.

Importante:
As despesas que forem do tipo "Impostos" não podem possuir [Incoterm](#) de Rateio, conforme cadastrado no programa [Manutenção de Despesas e Impostos \(CD2565\)](#).

Parâmetros de Importação – Aba Impostos 2 * * * **Em construção. Será disponibilizado a partir da Release 12.1.2507 * * ***



Objetivo da tela:	Permitir a manutenção de informações sobre os novos impostos.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nat Operação Novo Imposto	Informar a natureza de operação a ser considerada como padrão para o cálculo dos impostos.
Geração Automática Cotação de Despesas	Quando assinalado determina que na inclusão de cotações as despesas e os impostos padrão devem ser automaticamente gerados. Quando não assinalado, essas despesas não serão geradas de forma automática na cotação. Importante:

	A despesa informada deve possuir o tipo igual a Valor Informado e não poderá incidir na base do próprio Imposto.
CBS e IBS UF	Quando assinalados determina, respectivamente, que o CBS e o IBS Estadual devem ser automaticamente gerados na inclusão de cotações. Nesses casos, deve ser informada a despesa e o fornecedor das cotações referentes a cada Imposto.
Despesa CBS	Informar o código da despesa correspondente ao CBS.
Fornecedor do CBS	Informar o código correspondente ao fornecedor da despesa do CBS.
Despesa IBS UF	Informar o código da despesa correspondente ao IBS Estadual.
Fornecedor do IBS UF	Informar o código correspondente ao fornecedor da despesa do IBS Estadual.

Parâmetros de Importação – Aba Documentos

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção de leiautes padrão para documentos.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Diretório	Quando acionado é apresentada a tela Procurar Aba, por intermédio da qual deve ser informado o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Layout Pré-Licença de Importação	Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento para a geração da pré-licença de importação. Nota: Na geração da pré-licença de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".
Layout Solicitação Autorização Importação	Selecionar, por intermédio do botão Diretório, o endereço de localização dos arquivos com os leiautes padrão do estabelecimento para a geração da solicitação de importação. Nota: Na geração da solicitação de importação esse diretório será considerado quando selecionada, na aba Parâmetros, a opção "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação".
Senha Documentos Gráficos	Inserir a senha de proteção dos documentos gerados pelo módulo de Importação.
Confirmar Senha Documentos Gráficos	Inserir a confirmação da senha informada.
Senha Purchase Order	Inserir a senha de proteção dos documentos da Purchase Order.
Confirmar Senha Purchase Order	Inserir a confirmação da senha informada.

Parâmetros de Importação – Aba Siscomex



Objetivo da tela:	Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Siscomex.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
--------	-----------

CPF Representante	Inserir o número correspondente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante responsável pela integração do módulo de Importação com o Siscomex.
Nome	Inserir o nome do representante legal que será impresso no extrato da Declaração de Importação.
Utiliza Rateio Siscomex	Quando assinalado indica que será necessário parametrizar o código da despesa e do fornecedor referentes à taxa de Siscomex.
Despesa Siscomex	Selecionar o código da despesa relacionado à taxa de Siscomex. Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".
Fornecedor Siscomex	Selecionar o código do fornecedor relacionado à taxa de Siscomex. Importante: Esse campo somente é habilitado quando assinalada a opção "Utiliza Rateio Siscomex".
Moeda	Inserir o código da moeda Dólar para conversão. Nota: Esse código será considerado nos casos em que a conversão para Dólar for obrigatória no Siscomex.
Solicita LI para todos os itens	Quando assinalado indica que todos os itens do estabelecimento necessitam da Licença de Importação.

Parâmetros de Importação – Drawback

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível definir informações relacionadas ao Drawback.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Tabela Ato Concessório	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Ato Concessório.
Tabela DIT	 Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela DIT.
Tabela Itens do Ato Concessório	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do Ato Concessório.
Tabela Itens do DIT	 Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Itens do DIT.
Tabela Documentos Relacionados	Quando assinalado, irá gerar o histórico da Tabela Documentos Relacionados.
Nr.Dias para Vencimento	Inserir o número de dias o qual o usuário irá receber e-mail de notificação com relação ao vencimento do Ato Concessório quando emitido o Relatório Ato Concessório (DK2030)
Usuário E-mail	Inserir o e-mail do destinatário, para onde será enviado a notificação para controle de validade do Ato Concessório. Por meio do envio de notificação via e-mail do Relatório de Ato Concessório, é possível que o usuário obtenha a informação de quais Atos Concessórios estão para vencer em determinado período.
Trata Depósito Drawback	 Quando assinalado o sistema irá transferir a mercadoria no momento da nacionalização para o depósito de Drawback, quando houver Ato Concessório vinculado. Nota:

	 Para a localização Argentina o Ato Concessório é denominado DIT.
Vincula Drawback por Embarque	 Quando assinalado, o drawback será vinculado por embarque e não mais por ordens de embarque.

Conteúdos Relacionados:

- Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100)
- Manutenção de Cotações (OC0201)
- Acompanhamento Centralizado (IM0044)
- Manutenção de Embarques de Importação (IM0045)
- Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)
- Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)
- Incoterm

DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA
Espanhol: Mantenimiento de parámetros de importación - IM0000

 Macro desconhecida:'rate'

documento_de_referencia

manufatura

manutencao_de_parametros_de_importacao

mi0000

versao_12

importacao

mim

im0000