

Acompanhamento_de_Embarques_por_Veículos_de_Transporte_IM0056

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Acompanhamento de Embarques por Veículos de Transporte - IM0056

Visão Geral do Programa

Esse programa possibilita o acompanhamento de embarques com base no veículo de transporte, pois quando há consolidação de cargas de vários fornecedores internacionais em um mesmo veículo de transporte, é possível efetuar o acompanhamento único dos embarques associados ao mesmo veículo.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirma	Quando acionado permite confirmar a data efetiva do ponto de controle informado.
Acompanhamento	Quando acionado é apresentada a tela Acompanhamento de Embarques (IM0055).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Veículo de Transporte	Inserir o veículo de transporte ao qual serão relacionados os embarques não encerrados.
Ponto de Controle a Efetivar	Exibe o primeiro ponto de controle do acompanhamento do primeiro embarque, não efetivado, associado ao veículo informado.
Previsão Original	Exibe a data de previsão do primeiro ponto de controle do acompanhamento do primeiro embarque, não efetivado, associado ao veículo informado.
Última Previsão	Exibe a data da última previsão do primeiro ponto de controle do acompanhamento do primeiro embarque, não efetivado, associado ao veículo informado
Data Efetiva	Inserir a data na qual será efetivado o ponto de controle.  Importante: Após a digitação da data, ao acionar o botão Confirma, o sistema verifica se o ponto de controle a ser efetivado é o mesmo para todos os embarques associados ao veículo informado. Na efetivação de um ponto de controle, caso o módulo Zona Franca de Manaus estiver implantado, sendo esses pontos “embarque” ou “nacionalização”, o sistema verifica se as ordens de compra do embarque possuem Pedidos de Licenciamento de Importação (PLI’s) válidos.  Nota: São considerados PLIs válidos aqueles já enviados e não cancelados ou substituídos. Caso o PLI tenha sido substituído por outro, será invalidado somente quando for suprimida alguma das suas ordens de compra. Se ao menos uma ordem de compra não possuir PLI nessas condições e o parâmetro "Consiste Embarque x PLI", localizado no programa Manutenção de Estabelecimentos ZFM (ZF0101), estiver selecionado, o sistema deverá emitir uma mensagem de erro bloqueando a efetivação do ponto de controle. A mensagem exibida será: Embarque possui ordens de compra sem PLI ou com PLI’s não enviadas. Essa mensagem apresentará a relação das ordens de compra nessa situação. Ao mesmo tempo, na efetivação do ponto de controle, será verificada a quantidade da PLI em relação à quantidade do embarque. Caso a quantidade total da parcela a ser embarcada for menor que a quantidade total da parcela vinculada ao embarque e o parâmetro "Consiste Embarque x PLI", localizado no programa Manutenção de Estabelecimentos ZFM (ZF0101), estiver selecionado, o programa apresentará a seguinte mensagem: Quantidade da PLI é menor que a quantidade do Embarque. Essa mensagem apresentará a relação das ordens de compra nessa situação. Caso o módulo Zona Franca de Manaus estiver implantado e o parâmetro "Consiste Embarque x PLI" não estiver selecionado, serão apresentadas as mensagens descritas acima, porém como advertência.

 **Nota:**
Caso o ponto de controle a ser efetivado for o mesmo para todos os embarques, serão atualizados os campos "Veículo de Transporte" e "Data Efetiva do Ponto de Controle a Efetivar" de todos os históricos dos embarques relacionados ao veículo de transporte.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mim](#) [importacao](#)
[acompanhamento_embarques_veiculos_transporte](#) [im0056](#)
[versao_12](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)