

Relatório_Instrução_de_Embarque_IM0640

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Relatório Instrução de Embarque - IM0640

Visão Geral do Programa

Por meio desse programa é possível emitir o relatório de instrução de embarque.

A instrução de embarque é disponibilizada em arquivo, no formato de Documento (*.doc), para que possa ser mantida após a emissão. Para a geração da instrução de embarque são disponibilizados arquivos, no formato Rich Text (*.rtf), para compor o leiaute. Os arquivos disponibilizados são:

- Cabeçalho Embarque/Rodapé: Apresenta os dados gerais do embarque.
- Pedidos: Apresenta as informações do pedido e os processos relacionados ao embarque.
- Cabeçalho Itens: Apresenta as informações referentes ao cabeçalho dos itens da instrução de embarque, sendo inserido uma única vez no documento.
- Itens: Apresenta as informações referentes aos itens da instrução de embarque.
- Condição de Pagamento: Apresenta as informações gerais da condição de pagamento da instrução de embarque.
- Cabeçalho Documento: Apresenta as informações do cabeçalho dos documentos de instrução do embarque.
- Documentos: Apresenta as informações dos documentos de instrução do embarque.

Esses leiautes correspondem a arquivos com formato Rich Text (*.rtf), contendo variáveis previamente definidas, que são substituídas pelos dados gerados na impressão da instrução de embarque.

O conceito [Instrução de Embarque – Layouts e Variáveis](#) apresenta mais informações quanto aos leiautes e as variáveis disponíveis para a geração da instrução de embarque.

Instrução de Embarque – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível inserir faixas de Estabelecimentos, Processos de Importação ou Embarques, Fornecedores e Data Prevista de Embarque para filtrar as informações a serem consideradas na listagem. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados para exibição na listagem.
--------------------------	--

Instrução de Embarque – Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível selecionar a classificação da listagem a ser gerada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Classificação	Selecionar a informação a ser considerada para a classificação da listagem. As opções disponíveis são: • Processo. • Embarque.

Instrução de Embarque – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer parâmetros que irão direcionar a execução do relatório.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Diretório	Quando acionado é apresentada a tela Procurar Pasta, na qual deve ser selecionado um diretório para seleção do leiaute a ser considerado na geração, ou para definição do destino da listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Envia Docto para Fornecedor	Quando selecionado indica que cada arquivo gerado deve ser enviado por e-mail para o respectivo fornecedor, considerando o endereço informado no cadastro.

Envia Cópia Para	Inserir um ou mais endereços eletrônicos para os quais deve ser enviada uma cópia de cada arquivo gerado. Nota: Caso seja necessário o envio para mais de um endereço, devem ser inseridos separados por ponto e vírgula (;).
Utiliza Layout Padrão do Fornecedor	Quando assinalado determina que deve ser considerado o leiaute padrão definido para o fornecedor. Nota: O leiaute padrão do fornecedor é definido por intermédio do programa Cadastro de Fornecedores Internacionais (D2576).
Layout Padrão	Inserir o diretório dos leiautes a serem considerados para a geração da listagem, quando não for utilizado o leiaute padrão do fornecedor. Nota: Esse campo é habilitado somente quando o campo "Utiliza Layout Padrão do Fornecedor" não estiver selecionado. Quando habilitado, seu preenchimento passa a ser obrigatório e nele deve ser informado um diretório válido.
Sobrepor arquivos já existentes?	Quando selecionado determina que, caso no momento em que o documento é salvo existir uma versão anterior com o mesmo nome, essa versão deve ser sobreposta pela nova versão gerada. Caso contrário o documento gerado é descartado e uma mensagem de erro é apresentada no relatório de acompanhamento.
Diretório	Inserir o diretório de destino dos documentos gerados. Esse será o repositório das instruções de embarque emitidas.
Orientação	Selecionar a orientação da impressão dos documentos gerados. As opções disponíveis são: - Retrato. - Paisagem.
Traduzir Relatório	Quando assinalado determina que o relatório deve ser traduzido para o idioma do processo de exportação.

Instrução de Embarque – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino e a forma de impressão do relatório. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Parâmetros de Importação \(IM0000\)](#)

[Manutenção de Processos de Importação \(IM0040\)](#)

[Cadastro de Fornecedores Internacionais \(D2576\)](#)

[Instrução de Embarque – Layouts e Variáveis](#)

[Pasta Impressão](#)

[Como diminuir o espaçamento incorreto dos relatórios RTF?](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mim](#) [importacao](#)
[relatorio_instrucao_embarque](#) [im0640](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso