

Relatório_Posição_de_Importação_Embarques_IM0655

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Relatório Posição de Importação - Embarques - IM0655

Visão Geral do Programa

Permite a emissão do relatório correspondente à posição atual dos embarques. Esse relatório apresenta os dados de forma sintética quando não for parametrizado para listar detalhes do itinerário, ordens de compra e despesas; e de forma analítica quando parametrizado para listar detalhes do itinerário, ordens de compra e ou despesas adicionais de importação.

Posição Importação – Embarques – Pastas Seleção 1 e Seleção 2

Objetivo da tela:	Permitir filtrar as informações a serem consideradas na emissão do relatório. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados para exibição no relatório.
-------------------	--

Posição Importação – Embarques – Pastas Parâmetro e Parâmetro 2

Objetivo da tela:	Permitir definir os parâmetros a serem considerados no processo de geração do relatório.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros - Pasta Parâmetro:

Campo:	Descrição:
Localização	Informar o ponto de controle para a emissão do relatório. Ao assinalar esse campo serão listados todos os embarques que possuem esse ponto de controle no seu acompanhamento, observando a data de chegada informada.
Moeda	Informar em qual moeda deseja visualizar os valores das despesas no relatório.
Data Cotação	Inserir a data de cotação da moeda selecionada para conversão dos valores apresentados no relatório.
Data Chegada	Inserir o intervalo de datas de chegada dos embarques a serem impressos. Ao informar algum ponto de controle no campo "Localização", a data de chegada será desse ponto de controle.
Situação do Embarque	Selecionar a situação atual dos embarques correspondentes ao processo de importação selecionado. As opções disponíveis são: - Não Encerrado. - Encerrado. - Todos.
Processos	Selecionar o tipo de processos de importação a serem impressos. As opções disponíveis são: - Atrasados. - Adiantados. - Todos.  Nota: O processo é considerado atrasado quando, no último ponto de controle do acompanhamento do embarque, a data de última previsão for maior que a data de previsão. Quando no último ponto de controle do acompanhamento do embarque a data de última previsão for menor que a data de previsão, o processo é considerado adiantado.
Situação dos Processos	Selecionar a situação atual dos processos de importação a serem impressos. As opções disponíveis são: - Não Embarcado. - Embarcado Parcial. - Embarcado Total. - Encerrado. - Todos.

Principais Campos e Parâmetros - Pasta Parâmetro 2:

Campo:	Descrição:
Detalhes do Itinerário	Quando assinalado indica que serão impressos os dados correspondentes ao itinerário do embarque selecionado.

	Importante: Quando esse campo estiver marcado será habilitado o campo “Observação Ponto Controle”.
Observação Ponto Controle	Quando selecionado indica que serão impressas as observações do ponto de controle do embarque. Importante: Esse campo será habilitado somente caso o campo “Detalhes do Itinerário” estiver marcado.
Ordens Embarques	Quando assinalado indica que serão impressas as ordens correspondentes ao embarque do processo de importação selecionado.
Pesos e Cubagens	Quando assinalado indica que serão impressos os valores correspondentes aos pesos e cubagens do embarque referente ao processo de importação selecionado.
Detalha Licenciamentos de Importação	Quando assinalado indica que serão impressos os detalhes dos licenciamentos de importação vinculados a cada item do embarque.
Despesas Adicionais de Importação	Quando assinalado indica que serão impressos os detalhes das despesas adicionais de importação referentes ao embarque selecionado. Importante: No relatório o campo "Despesa Recebida" será impresso somente quando for uma despesa complementar, localizada após o ponto de nacionalização.
Detalha Despesas	Quando assinalado determina que as despesas devem ser detalhadas. Para isso é necessário definir quais despesas devem ser detalhadas. As opções disponíveis são: - Despesas Pagas ao Fornecedor: quando selecionado indica que serão impressas as despesas pagas pelo fornecedor selecionado. - Todas: quando selecionado indica que serão impressas todas as despesas. Importante: Esse campo é habilitado quando o campo "Despesas Adicionais de Importação" estiver assinalado.
Adições do Embarque	Quando assinalado indica que será apresentado um leiaute no relatório com as informações referentes às adições e valores da taxa Siscomex .
Antecipações	 Somente para clientes com cenário IFRIC22: quando assinalado indica que será apresentado um leiaute no relatório com as informações referentes às Antecipações Financeiras do Contas a Pagar que estão vinculadas ao Embarque de Importação Importante: Neste bloco de informações será possível consultar as informações referente ao Título de Antecipação, bem como a qual Documento de Entrada ele encontra-se relacionado e o usuário responsável por este relacionamento. A coluna “Saldo Título” impressa nas informações das Antecipações, armazenará a informação de saldo do título no momento em que foi vinculado ao Embarque, ou seja, se houver algum outro tipo de movimentação no título no Financeiro, o mesmo não refletirá nesta listagem.

Posição Importação – Embarques – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Permitir determinar o destino e a forma de impressão do relatório. Para mais detalhes consulte o conceito [Pasta Impressão](#).

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mim](#) [importacao](#)
[relatorio_posicao_importacao_embarques](#) [im0655](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso