

Relatório_Pré-Licença_de_Importação_IM0680

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Relatório Pré-Licença de Importação - IM0680

Visão Geral do Programa

Por intermédio desse programa é possível emitir o relatório de pré-licença de importação para envio ao despachante. Esse relatório serve de auxílio ao despachante na digitação da Declaração de Importação (DI), pois indicará quais mercadorias (NCM, Adição, Produto da Adição) estão presentes em determinados processos que devem gerar a declaração de importação.

A pré-licença de importação é disponibilizada em arquivo no formato de Documento (*.doc), para que possa ser mantido após a emissão. Para a geração da pré-licença de importação são disponibilizados arquivos no formato Rich Text (*.rtf), para compor o leiaute. Os arquivos disponibilizados são:

- Embarque (Cabeçalho): Apresenta os dados gerais do embarque e é impresso somente quando a seleção é por embarque. Será o cabeçalho quando a seleção for por embarque.
- Pedido de Compra (cabeçalho): Apresenta os dados do pedido de compra e do processo de importação. Será o cabeçalho quando a seleção for por processo de importação.
- Fabricante: Apresenta os dados da quebra das ordens de compra do embarque/pedidos de compra selecionados por fabricante. Nesse leiaute estarão disponíveis somente as informações dos fabricantes das ordens de compra.
- NCM (Classificação Fiscal): Apresenta os dados da quebra das informações por NCM (classificação fiscal). Esse leiaute exibe somente informações das classificações fiscais.
- Ordens: Apresenta as informações das ordens de compra vinculadas ao embarque selecionado ou ao pedido de compra selecionado.
- Totais por NCM: Apresenta a totalização das ordens de compra do pedido/embarque por NCM.
- Totais por Fabricante: Apresenta a totalização para cada fabricante das ordens que estão vinculadas ao embarque/pedido de compra.
- Totais por Pedido: Apresenta os totais para cada pedido/processo de importação. Será o rodapé quando a seleção for por processo de importação, sendo incluso na última página do pré-licença de importação.
- Totais por Embarque: Apresenta os valores totais por embarque. Somente é impresso quando a seleção for por embarque. Nesse caso será o rodapé, sendo incluso na última página do pré-licença de importação.
- Despesas: Apresenta as despesas do embarque ou do pedido, conforme a parametrização.

Esses leiautes correspondem a arquivos com formato Rich Text (*.rtf), contendo variáveis previamente definidas, que serão substituídas pelos dados gerados na impressão da pré-licença de importação

O conceito [Pré-Licença de Importação – Layouts e Variáveis](#) apresenta mais informações quanto aos leiautes e as variáveis disponíveis para a geração da pré-licença de importação.

Pré-Licença de Importação – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível inserir faixas de Estabelecimentos e Processos de Importação, ou Embarques, para filtrar as informações a serem consideradas na listagem. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas serão selecionados para exibição na listagem.
--------------------------	---

Pré-Licença de Importação – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer parâmetros que irão direcionar a execução do relatório.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Diretório	Quando acionado é apresentada a tela Procurar Pasta, por intermédio da qual deve ser selecionado um diretório para seleção do leiaute a ser considerado na geração, ou para definição do destino da listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Somente itens que necessitam de Licenciamento de Importação	Quando assinalado determina que somente os itens das ordens de compra que necessitam de licenciamento de importação serão considerados na listagem. Caso contrário, todos os itens serão considerados.
Considera Embarques Encerrados	Quando assinalado determina que os embarques já encerrados devem ser considerados para na listagem.
Seleciona por	Selecionar a informação a ser considerada para seleção. As opções disponíveis são: • Processo Importação. • Embarque.

Orientação	Selecionar a orientação da impressão dos documentos gerados. As opções disponíveis são: • Retrato. • Paisagem.
Envia Docto para o Despachante	Quando selecionado indica que cada arquivo gerado deve ser enviado por e-mail para o respectivo despachante, considerando o endereço informado no cadastro do emitente.
Envia Cópia Para	Inserir um ou mais endereços eletrônicos, para os quais deve ser enviada uma cópia por e-mail de cada arquivo gerado. Importante: Caso seja necessário o envio para mais de um endereço, devem ser inseridos separados por ponto e vírgula (;).
Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação	Quando assinalado determina que deve ser considerado o leiaute padrão definido para o estabelecimento. Nota: O leiaute padrão do estabelecimento é definido por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
Layout Padrão	Inserir o diretório dos leiautes a serem considerados para a geração da listagem, quando não for utilizado o leiaute padrão do estabelecimento. Nota: Esse campo é habilitado somente quando o campo "Utiliza Layout Padrão dos Parâmetros de Importação" não estiver selecionado. Quando habilitado, seu preenchimento passa a ser obrigatório e nele deve ser informado um diretório válido.
Sobrepor arquivos já existentes?	Quando selecionado determina que, caso no momento em que o documento é salvo existir uma versão anterior com o mesmo nome, essa versão deve ser sobreposta pela nova versão gerada. Caso contrário o documento gerado é descartado e uma mensagem de erro é apresentada no relatório de acompanhamento.
Diretório	Inserir o diretório de destino dos documentos gerados. É o repositório das pré-licenças de importação emitidas. Importante: Deve ser informado um diretório válido, caso contrário é apresentada uma mensagem de erro.

Pré-Licença de Importação – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Nessa tela é possível estabelecer o destino e a forma de impressão do relatório. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Parâmetros de Importação \(IM0000\)](#)

[Manutenção de Processos de Importação \(IM0040\)](#)

[Pré-Licença de Importação – Layouts e Variáveis](#)

[Pasta Impressão](#)

[Como diminuir o espaçamento incorreto dos relatórios RTF?](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mim](#) [importacao](#)
[relatorio_pre_licenca_importacao](#) [im0680](#) [versao_12](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso