

Cálculo Indicadores/Geração Necessidades - OE0301

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Cálculo Indicadores/Geração Necessidades - OE0301

Visão Geral do Programa

Permite realizar o cálculo do valor dos indicadores do item e gerar as necessidades de aquisição.

Esse programa permite calcular os valores no módulo de Otimização de Estoque. A periodicidade de execução pode variar conforme políticas de ressurgimento adotadas.

Os itens que serão considerados no cálculo deverão obedecer aos seguintes critérios:

- Estarem dentro das faixas de seleção informadas no programa;
- O campo "Otimização de Estoques Ativo", do programa [Itens Otimização de Estoques \(OE0107\)](#), deve estar assinalado;
- O campo "Situação" deve estar igual a Ativo no programa [Manutenção Itens X Estabelecimento Materiais \(CD0140\)](#).

O programa Cálculo Indicadores/Geração Necessidades possui uma série de parâmetros, permitindo a separação dos cálculos em etapas, com o objetivo de maximizar a performance desse processamento (Ver conceito [Cálculo Indicadores](#)).

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Manutenção Itens Otimização Estoque \(OE0107\)](#)

Cálculo Indicadores/Geração Necessidades – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Cálculo Indicadores/Geração Necessidades, é possível selecionar uma faixa de estabelecimento, grupo de estoque, família, item, depósito e segmento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos a serem considerados para seleção.
Grupo Estoque	Inserir uma faixa de códigos de grupos de estoque a serem considerados para seleção.
Família	Inserir uma faixa de famílias a serem consideradas para seleção.
Item	Inserir uma faixa de itens a serem considerados para seleção.  Nota: Apenas os itens informados no cadastro Itens Otimização Estoque (OE0107) serão considerados.
Depósito	Inserir uma faixa de depósitos a serem considerados para seleção.  Nota: Esse campo limita os itens que serão processados, considerando o depósito padrão do item definido no relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140) .
Segmento	Inserir uma faixa de segmentos dos itens a serem considerados para seleção.

Cálculo Indicadores/Geração Necessidades – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Cálculo Indicadores/Geração Necessidades - Pasta Parâmetro, é possível parametrizar as informações que serão calculadas.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Segmento	Inserir uma faixa de segmentos dos itens a serem considerados para seleção.
Necessidade Compras	Quando assinalado, indica que a fórmula principal do item será processada, ou seja, se será executada a geração das necessidades de aquisição.
Ponto Encomenda	Quando assinalado, indica que as fórmulas classificadas como "Ponto Encomenda" serão processadas.
Estoque de Segurança	Quando assinalado, indica que as fórmulas com o tipo igual a "Estoque Segurança" serão calculadas.
Saldo de Estoque	Quando assinalado, indica que as fórmulas com o tipo igual a "Saldo Estoque" serão calculadas.

Frequência	Quando assinalado, indica que as fórmulas classificadas como “Frequência” serão processadas.
Auxiliar	Quando assinalado, indica que as fórmulas classificadas como “Auxiliares” serão processadas.
LT Entrega	Quando assinalado, indica que as fórmulas classificadas como “LT Entrega” serão processadas.
Seq. Fórmula	Inserir a faixa das fórmulas que serão processadas, conforme a sequência da função Itens Otimização Estoque (OE0107) .
Campos	Quando assinalado, indica que os indicadores do tipo “Campo”, terão os valores atualizados conforme o respectivo valor do campo no Datasul-EMS.
Atributos Manuais	Quando assinalado, indica que os atributos manuais terão os valores atualizados. ⚠ Nota: Para atributos numéricos não há o que calcular, pois o valor do atributo encontra-se informado no Item. Para atributos manuais do tipo Tabela, será gravado o valor da tabela de atributos, conforme sequência relacionada ao item. Portanto, quando um indicador do tipo Tabela for alterado no cadastro de Atributos Manuais (OE0102), o cálculo atribuirá o novo valor da tabela no relacionamento Itens Otimização Estoque (OE0107). Ver conceito Atributos Manuais.
Atributos Automáticos	Quando assinalado, indica que o valor dos atributos automáticos, que não são acumulados por período, será calculado, ou seja, não será calculado o consumo e tempo de ressuprimento do fornecedor. Essa informação deve ser atualizada sempre que as fórmulas que utilizam esses indicadores forem calculadas, pois são valores dinâmicos que possuem seus valores alterados constantemente, como por exemplo, Saldo em Estoque. Ver conceito Atributos Automáticos .
Atributos Automáticos Periódicos	Quando assinalado, os atributos automáticos periódicos serão calculados. Ver conceito Atributos Automáticos . i Importante: Esse parâmetro permite separar os tipos de atributos automáticos, possibilitando calcular os periódicos apenas uma vez por mês, por período. Os atributos periódicos podem ser processados após o encerramento do período (mês), pois seu valor é armazenado por período. Esse controle pode auxiliar na performance do cálculo.
Classifica Item	Quando assinalado, as classificações FMR e ABC, serão calculadas de acordo com os atributos. i Importante: Para utilização da classificações FMR e ABC deverão ser cadastrados os atributos manuais a seguir: • Classificação FRM • Classificação ABC por Faturamento
Número de períodos p/ cálculo	Inserir o número de períodos que deverá ser processado para os atributos automáticos acumulados por período. Por exemplo: Consumo médio mensal. Ver conceito Atributos Automáticos . i Importante: Esse parâmetro será habilitado quando o campo “Atributos Automáticos Periódicos” estiver marcado. O número informado é considerado de forma retroativa: 1 significa o último período, 2 os dois últimos e assim por diante. Após iniciar um novo período, deve-se escolher ao menos 1 período para que o último seja calculado. Ao implantar um novo item, deve-se calcular todos os períodos, conforme o número informado no item. Caso seja escolhido um número de períodos neste programa maior que do item, será considerado o valor informado no item. Desta forma, na dúvida, basta informar 99 neste campo para calcular todos os períodos relevantes para o histórico do item.
Elimina Necessidades	Selecionar a opção para eliminar as necessidades. As opções disponíveis são: • Todas: Todas as necessidades que foram geradas por execuções anteriores serão eliminadas. • Apenas Selecionadas: Apenas as necessidades geradas anteriormente para a mesma faixa de seleção estabelecida para essa execução serão eliminadas. i Importante: Essa opção será considerada apenas se o parâmetro Calcular Fórmula, “Necessidade Compra”, estiver marcado. Quando se trabalha com a função de liberação e aprovação de necessidades de aquisição, existe uma situação em que a necessidade não será eliminada. O detalhamento completo desse tratamento está descrito no tópico Liberação e Aprovação de Necessidades de Compra.
Com Necessidade Gerada	Quando assinalado, serão impressos os itens processados e com necessidade de aquisição gerada.
Sem Necessidade Gerada	Quando assinalado, serão impressos os itens processados e sem necessidade de aquisição gerada.
Com Erros	Quando assinalado, serão impressos os itens processados e com algum erro devido às falhas de parametrização.
Informa depósitos	Quando assinalado, habilita a pasta Digitação, permitindo informar os depósitos que terão o saldo considerado. Caso não seja marcado, todos os depósitos definidos para considerar saldo serão incluídos na leitura do saldo em estoque.

Cálculo Indicadores/Geração Necessidades – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Cálculo Indicadores/Geração Necessidades - Pasta Digitação, é possível informar os depósitos que terão o saldo considerado. Essa pasta será habilitada quando o campo "Informa Depósitos" da pasta Parâmetros estiver marcado.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Carrega	Quando acionado, será feita uma leitura no cadastro de depósitos e inseridos todos os registros nessa pasta. Os depósitos marcados para considerar saldo, serão automaticamente assinalados para serem considerados; os demais não. Importante: É possível alterar essa parametrização após o programa carregar os depósitos.
Todos	Quando acionado, serão marcados todos os depósitos informados nessa pasta e a descrição desse botão passará para "Nenhum", indicando que, se for utilizado novamente, os campos serão desmarcados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
X	Esse campo indica se o registro está marcado ou não. Quando marcado, o depósito informado terá o saldo considerado na leitura dos saldos em estoque e ordens de compra.
Est	Inserir o código do estabelecimento referente ao depósito que será informado.
Dep	Inserir o código do depósito cujo saldo deverá ser considerado.
Descrição	Exibe a descrição do depósito informado.
Saldo Disp	Exibe o conteúdo do campo Considera Saldo Disponível do cadastro de depósitos. Quando utilizada a opção de informar os depósitos, todos os depósitos selecionados (CAMPO "X " marcado) serão considerados.

Cálculo Indicadores/Geração Necessidades – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Cálculo Indicadores](#)

[Atributos Manuais](#)

[Atributos Automáticos](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [p12](#) [versao_12](#) [moe](#)
[otimizacao_de_estoque](#) [processo_tarefas](#)
[calculo_indicadores_geracao_necessidades](#) [oe0301](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso