

Parâmetros do Portal - MPD

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Parâmetros do Portal

Visão Geral do Programa

Permite que o usuário interno com o perfil de Analista de Pedido Vendas possa parametrizar se haverá integração do módulo Pedidos de Venda com o portal de cliente e configurar a integração com o ECM.

Parâmetros do Portal - Pasta Workflow

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações solicitadas na aba Workflow.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Integra com Portal de Pedidos de Venda	Identifica que existe o portal de vendas para o cliente.
Servidor ECM	Código do servidor do ECM, no qual deve estar integrado com os pedidos em workflow de alçada de desconto.
Porta ECM	Código da porta do ECM, no qual deve estar integrado com os pedidos em workflow de alçada de desconto.
Contexto ECM	Contexto do ECM, no qual deve estar integrado com os pedidos em workflow de alçada de desconto.
Pedido Aceito	Identifica a atividade de pedido aceito. As opções disponíveis são: • 0-Não se Aplica. • 1-Início. • 2-Aprovação. • 3-Aprovado. • 4-Reprovado.  Importante: As opções disponíveis são buscadas do workflow WF.APP non WebDesk quando acionado o Info. Workflow.
Pedido Rejeitado	Identifica a atividade de pedido rejeitado. As opções disponíveis são: • 0-Não se Aplica. • 1-Início. • 2-Aprovação. • 3-Aprovado. • 4-Reprovado.  Importante: As opções disponíveis são buscadas do workflow WF.APP non WebDesk quando acionado o Info. Workflow.
Atividade de Aprovação	Identifica a atividade de aprovação. As opções disponíveis são: • 0-Não se Aplica. • 1-Início. • 2-Aprovação. • 3-Aprovado. • 4-Reprovado.  Importante: As opções disponíveis são buscadas do workflow WF.APP non WebDesk quando acionado o Info. Workflow.
Usuário Genérico do Cliente no ECM	Código do usuário genérico do cliente no ECM.
Responsável pela Aprovação	Identifica quem deverá fazer a aprovação no WebDesk, podendo ser um usuário, um grupo ou papel, dependendo da configuração deste workflow no ECM.

Parâmetros do Portal - Pasta Pedido

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações solicitadas na aba Pedido.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Motivo de Cancelamento do Portal	Código do motivo de cancelamento que será utilizado quando no portal for definido em quais pastas os arquivos do DANFE e XML estarão disponíveis para o portal.

Parâmetros do Portal - Pasta Arquivos

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações solicitadas na aba Arquivos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Diretório de Geração do DANFE para o Portal	Pasta na qual são gravados os arquivos do DANFE que estão disponíveis para o portal.
Diretório de Geração do XML da NFE para o Portal	Pasta na qual são gravados os arquivos do XML que estão disponíveis para o portal.

Parâmetros do Portal - Pasta Usuário

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações solicitadas na aba Usuário.

Buscar Informações Workflow

Objetivo da tela: Buscar as informações de Workflow.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Info. Workflow	Somente é habilitado quando as configurações de ECM estão preenchidas.

⚠ Nota:
Se existirem pedidos com workflows em aberto, é apresentada uma mensagem informando que os workflows abertos devem ser cancelados para realizar qualquer modificação nas atividades.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [pedidos](#) [v12](#) [versao_12](#)
[processo_preparacao_das_informacoes](#) [parametros_do_portal](#)
[logistica](#) [mpd](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso