

Relatório Curva ABC Rentabilidade Representante - PR0406

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Relatório Curva ABC Rentabilidade Representante - PR0406

Visão Geral do Programa

Este programa deve ser utilizado quando da necessidade de serem efetuadas as análises sobre a Rentabilidade dos Representantes e de suas respectivas vendas para a organização. Desta forma, pode-se identificar os representantes e seus respectivos percentuais de rentabilidade em determinado período, verificando e analisando suas informações, identificando assim, os principais representantes da empresa.

Este relatório é super importante, visto que podem ser criados vários cenários para a análise. As seleções podem ser feitas de acordo com a necessidade de emissão e análise das informações, sendo que os cenários de análise variam de acordo com as parametrizações estabelecidas.

Na Pasta Parâmetros deste programa, pode-se parametrizar os itens para serem apresentados por ordem de rentabilidade (crescente ou decrescente), que tipo de custo deve ser considerado para os itens (Contábil ou unitário), entre outros aspectos.

Para este relatório, algumas regras são utilizadas para a geração das informações:

- Se o relatório considerar a Carteira de Pedidos como parâmetro, não são considerados os pedidos suspensos e cancelados no relatório;
- Se o relatório considerar o Faturamento (base nas Notas Fiscais faturadas), não são consideradas notas fiscais canceladas;

A base das informações do relatório estão vinculadas aos Representantes cadastrados no sistema e as suas respectivas movimentações de vendas para a organização.

Diante destes aspectos, este é um relatório de suma importância para análise e na tomada de decisões dentro da organização.

Curva ABC Rentabilidade Representante

Objetivo da tela:	Permitir emitir um relatório dos Representantes, conforme a ordem estabelecida de lucratividade, permitindo assim a verificação dos representantes que mais proporcionam rentabilidade para a organização.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Seleção	Nesta pasta são definidas as informações de seleção para a impressão das informações do relatório de Curva ABC Rentabilidade Representante. Para mais informações, ver a descrição da tela Curva ABC Rentabilidade Representante – Pasta Seleção .
Parâmetros	Nesta pasta são efetuadas as parametrizações necessárias para que seja efetuada a análise de ABC Rentabilidade por Representante. Para mais informações, ver a descrição da tela Curva ABC Rentabilidade Representante – Pasta Parâmetros .
Impressão	Nesta pasta são definidas as informações de forma e de execução do relatório que será gerado. Para mais informações, ver a descrição da tela Curva ABC Rentabilidade Representante – Pasta Impressão .
Executar	Quando acionado, o sistema efetua a geração das informações para análise do relatório de Curva ABC Rentabilidade Representante, tendo como base as informações parametrizadas nas pastas deste programa.
Fechar	Quando acionado, o sistema cancela as informações inseridas e parametrizadas, retornando para o menu principal do sistema.

Curva ABC Rentabilidade Cliente – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir definir as informações de seleção para a impressão das informações do relatório de Curva ABC Rentabilidade Representante.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir os códigos iniciais e finais do estabelecimento, criando uma faixa de códigos a serem considerados na impressão para análise da Curva ABC de rentabilidade do representante. Somente serão impressos os representantes de pedidos ou notas cujos códigos de estabelecimentos estejam inseridos na faixa definida.
Região	Inserir os códigos iniciais e finais da região do representante, criando uma faixa de códigos a serem considerados na impressão para análise da Curva ABC de rentabilidade do representante. Somente serão impressos os representantes de pedidos ou notas cujos códigos de Região estejam inseridos na faixa definida.
Representante	Inserir os códigos iniciais e finais do representante, criando uma faixa de códigos a serem considerados na impressão para análise da Curva ABC de rentabilidade do representante. Somente serão impressos os representantes de pedidos ou notas cujos códigos estejam inseridos na faixa definida.

Item	Inserir os códigos iniciais e finais do item, criando uma faixa de códigos a serem considerados na impressão para análise da Curva ABC de rentabilidade do representante. Somente serão impressos os representantes de pedidos ou notas cujos códigos de itens estejam inseridos na faixa definida.
Canal Venda	Inserir os códigos iniciais e finais do canal de venda do representante, criando uma faixa de códigos a serem considerados na impressão para análise da Curva ABC de rentabilidade do representante. Somente serão impressos os representantes de pedidos ou notas cujos códigos de canais de venda estejam inseridos na faixa definida.
Período	Inserir o período (data inicial e final) de implantação dos pedidos ou de datas de faturamento, criando uma faixa de datas a serem consideradas na impressão para análise da Curva ABC de rentabilidade do representante. Somente serão impressos os representantes cujos períodos de pedidos ou notas selecionados estejam inseridos na faixa definida.

Curva ABC Rentabilidade Cliente – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir efetuar as parametrizações necessárias para que seja efetuada a análise de ABC Rentabilidade por Representante.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Considerar	Assinalar uma das opções, criando uma faixa de itens a serem considerados na geração do relatório. Opções do campo: Faturamento: quando assinalado, serão considerados para análise os itens faturados constantes nas notas fiscais estabelecidas de acordo com o critério de seleção. Carteira Pedidos: quando assinalado, serão considerados para análise os itens que encontram-se na carteira de pedidos da organização.
Ordem	Assinalar umas opções, definindo qual será a ordem de impressão dos itens no relatório. Opções do campo: Crescente: quando assinalado, são impressos os itens em ordem crescente de percentual de rentabilidade. Decrescente: quando assinalado, são impressos os itens em ordem decrescente de percentual de rentabilidade.
Apura Custos	Assinalar uma das opções, definindo qual será o tipo de custo a ser relacionado ao item na análise de rentabilidade por representante. Opções disponíveis: Pelo Custo Contábil; Pelo Custo Unitário.
Tipo Custo Contábil	Assinalar uma das opções, definindo qual será o tipo de custo contábil a ser utilizado na análise e geração das informações do relatório de curva ABC de rentabilidade por representante. Opções disponíveis: Mensal: É custo médio (chamado de Preço Médio), calculado de forma Batch (mensal ou diário). Representa a média ponderada das movimentações de estoque. On-Line: É custo médio (chamado de Preço Médio), calculado de forma On-line, no momento da movimentação do item no estoque. Representa a média ponderada das movimentações de estoque. Padrão: Conhecido também como custo standard, corresponde a um custo informado, o qual será aplicado na valorização das movimentações dos itens. Nota: Este campo somente ficará habilitado se no campo Apura Custos for assinalada a opção Pelo Custo Contábil .
Tipo Custo Unitário	Assinalar uma das opções, definindo qual será o tipo de custo unitário a ser utilizado na análise e geração das informações do relatório de Curva ABC de rentabilidade por representante. Opções deste campo: Preço Base: preço base do item cadastrado como referência para análises de custos; Preço Última Entrada: representa o preço unitário da última entrada no estoque; O preço da última entrada para itens comprados compreende o valor da mercadoria, menos o valor dos impostos, e para itens fabricados, o custo unitário do último reporte efetuado. Nota: Este preço é atualizado juntamente com o campo Data Última Entrada . Preço Reposição: representa o preço do item constante da última ordem de compra confirmada; Preço Fiscal: preço fiscal do item, utilizado para valorização de sobras e co-produtos. Nota: Este campo somente ficará habilitado se no campo Apura Custos for assinalada a opção Pelo Custo Unitário .

Curva ABC Rentabilidade Cliente – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir definir as informações de forma e de execução do relatório que será gerado.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Destino	Assinalar qual será o destino das informações do relatório que será gerado a partir da impressão do relatório de Curva ABC Rentabilidade Representante. Este campo possui as seguintes opções: Terminal: quando o relatório é apresentado no vídeo, a partir de um editor de texto; Arquivo: quando o relatório é gerado em arquivo, para impressão posterior; Impressora: quando o relatório é gerado direto para a impressora selecionada.
Execução	Assinalar qual será a forma de execução do relatório. Este campo possui as seguintes opções: On-line: quando for necessária a impressão imediata; Batch: utiliza-se quando se tratar da impressão de um arquivo com um grande volume de informações. O objetivo é liberar o equipamento para outro processamento. É criado um pedido de execução para um servidor de execução, remoto ou não. Este pedido será colocado em uma fila e aguardará a sua vez de ser executado.

Conteúdos Relacionados:

[Implantação de Pedido de Venda \(PD4000\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia

manufatura

administracao_dos_precos_de_venda

mpr

versao_12

relatorio_curva_abc_rentabilidade_representante

pr0406