

Parâmetros do RMA - RE3202

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Parâmetros do RMA - RE3202

Visão Geral do Programa

Essa programa permite definir os parâmetros por estabelecimento a serem considerados para o RMA. Os dados informados nessa função também serão considerados como padrão na geração de remitos, nota de débito e crédito derivados do RMA.

Parâmetros do RMA – Pasta Geral

Objetivo da tela:	Permitir efetuar as parametrizações gerais do RMA por estabelecimento.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento a ser considerado para parametrização do RMA.
Numeração RMA Automática	Quando assinalado, indica que a numeração do RMA é atualizada de forma automática, incrementando 1 automaticamente ao número do último RMA.  Nota: Quando não selecionado, deverá ser informado manualmente o número do RMA, podendo esse ser um valor alfanumérico.
Nr Última RMA	Exibe o número do último RMA gerado automaticamente pelo sistema para o estabelecimento.  Nota: Esse campo será habilitado quando o controle de numeração do RMA for automático.
Valor Incremento Seqüência RMA	Informar o valor a ser considerado para incremento nas seqüências dos itens do RMA. Exemplo: Informando o valor 10, a primeira seqüência dos itens do RMA será 10, a segunda 20, a terceira 30 e assim sucessivamente.
Série Padrão Remito	Selecionar a série padrão a ser assumida na geração do remito do RMA, em caso de retorno do material ao cliente da devolução.  Nota: Para os EUA, deverá ser informada a espécie usada na geração de remitos.
Natureza Nota Crédito	Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Notas de Crédito.
Natureza Nota Débito	Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Notas de Débito.
Natureza Remito Devolução	Selecionar o código da natureza de operação a ser utilizada quando da geração de Remitos de Devolução.
Obriga Aprovação CQ para Crédito	Quando assinalado, indica que a atualização do RMA para geração dos créditos e débitos, depende sempre de retorno prévio do Controle de Qualidade. Quando não assinalado, a atualização do RMA poderá ocorrer logo após o recebimento do material.  Nota: Esse parâmetro será considerado quando ocorrer o recebimento físico do material, quando não ocorrer o recebimento físico, esse parâmetro não será considerado pelo RMA.
Documento Saída Obrigatória	Quando assinalado, indica que será obrigatória a informação da nota fiscal ou pedido de venda quando da implantação do RMA.
% Reestocagem	Informar o percentual de reestocagem, para aceite da devolução/troca a ser assumido como padrão para a implementação do RMA, definido conforme política de devolução da empresa.  Nota:

	Quando informado o percentual de reestocagem, não deverá ser informado o valor de reestocagem.
Valor Reestocagem	Informar o valor de reestocagem por unidade devolvida, para aceite da devolução/troca a ser assumido como padrão para a digitação de RMA, definido conforme política de devolução da empresa. ⚠ Nota: Quando informado o valor de reestocagem, não deverá ser informado o percentual de reestocagem.
Prazo Devolução	Informar, em números de dias, o prazo correspondente à validade do RMA. ⚠ Nota: Esse prazo é a data de emissão do RMA, acrescido do número de dias informado para o prazo de devolução. Após o vencimento do prazo, o sistema não permitirá a entrada do material associado ao RMA. Atualmente esse campo é apenas documental, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema.
Dias Crédito	Informar, em número de dias, o prazo para concessão de crédito. ⚠ Nota: O número de dias é calculado utilizando-se da data de emissão da nota fiscal menos a data do recebimento. Para a concessão de crédito, o resultado deve ser menor que o valor informado para dias para crédito, exibe como padrão o valor 999, podendo ser alterado. Atualmente esse campo é apenas documental, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema.
Dias Troca	Informar, em número de dias, o prazo para aceite da troca. ⚠ Nota: O número de dias é calculado utilizando-se da data de emissão nota fiscal menos a data do recebimento. Para o aceite da troca o resultado deve ser menor que o valor informado para dias para crédito, exibe como padrão o valor 999, podendo ser alterado. Atualmente esse campo é apenas documental, não influenciando nas movimentações efetuadas pelo sistema.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#)
[manufatura](#)
[recebimento](#)
[mre](#)
[versao_12](#)
[re3202](#)
[parametros_do_rma](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso