

Configurador de Regras para copiar impostos do XML de NF-e

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Configurador de Regras para copiar impostos do XML de NF-e

A partir da release 12.1.2311, será possível efetuar a copiar os impostos (IPI, ICMS, Simples Nacional, PIS e COFINS) do XML para coluna de "Dado considerado" disponível no item do monitor de NF-e HTML. Importante salientar, que a coluna de "Dado considerado", do item do monitor de NF-e HTML, não está disponível ainda, ela será disponibilizada em release futura.

Importante

Caso não exista o cadastro do tipo de operação de cópia do imposto de IPI, ICMS, Simples Nacional, PIS, COFINS, CBS, IBS Mun e IBS UF no configurador de regras, o sistema continuará atualizando a coluna de Dado Considerado do impostos do monitor NFe, conforme o cálculo do sistema.

Para utilizar esta funcionalidade deverão ser cadastrado os seguintes Tipos de Operações no programa CD0025:

Código tipo de operação	Descrição
nfe-copiar-ipi-xml	Copiar IPI do XML da NF-e
nfe-copiar-icms-xml	Copiar ICMS do XML da NF-e
nfe-copiar-pis-xml	Copiar PIS do XML da NF-e
nfe-copiar-cofins-xml	Copiar COFINS do XML da NF-e
nfe-copiar-sn-xml	Copiar SIMPLES NAC do XML da NF-e
nfe-copiar-cbs-xml	Copiar CBS do XML da NF-e
nfe-copiar-ibsmun-xml	Copiar IBS Mun do XML da NF-e
nfe-copiar-ibsufl-xml	Copiar IBS UF do XML da NF-e

 Desmarque a opção "Gravar histórico de execução" para melhorar a performance de execução do configurador de regras. Use esta opção somente para identificar qual regra foi utilizada em caso de dúvida.

Será necessário então cadastrar o Tipo de Operação para a Empresa e o Estabelecimento no programa [CD0024- Configurador de regras](#). Ao cadastrar um novo registro são geradas automaticamente as variáveis que estarão disponíveis para o usuário cadastrar as condições das regras e o retorno destas operações será um valor lógico (ex: sim ou não), onde o usuário poderá informar se deseja copiar todos os dados do imposto do XML para coluna de "Dado considerado" no folder impostos do item do monitor NF-e HTML.

As seguintes variáveis estão disponíveis para utilização nas condições da regra:

Variável	Descrição	Tipo Variável
cod-estabel	Código estabelecimento destino	Caracter
cnpj-destino	CNPJ destino	Caracter
cod-emitente	Código emitente	Inteiro
uf-emit	Estado Emitente	Caracter
it-codigo-xml	Código item XML	Caracter
it-codigo	Código item traduzido	Caracter
tipo-oper	Tipo operação	Inteiro
cst	CST Imposto	Caracter
nat-operacao	Natureza de Operação	Caracter
cod-cfop	CFOP XML	Caracter
aliquota	Alíquota imposto item	Decimal
perc-difer	Percentual de diferimento	Decimal
cod-ncm	Código NCM XML	Caracter
fm-codigo	Família Material	Caracter

Váriável	Descrição	Tipo Váriável
ge-codigo	Grupo Estoque	Inteiro
cod-cfop-nat-oper	CFOP Natureza Operação	Caracter

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [recebimento](#) [mre](#)
[cd0024](#) [configurador_de_regras](#) [engine_regras](#)
[html_mre_documentoxml_nfe](#) [nfe-copiar-ipi-xml](#)
[nfe-copiar-icms-xml](#) [nfe-copiar-pis-xml](#) [nfe-copiar-cofins-xml](#)
[impostos_monitor](#) [nfe-copiar-sn-xml](#) [nfe-copiar-cbs-xml](#)
[nfe-copiar-ibsmun-xml](#) [nfe-copiar-ibsuf-xml](#)



[Política de
privacidade](#) [Termos
de uso](#)