

Atualização do Saldo em Poder de Terceiros - RE0408

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Atualização do Saldo em Poder de Terceiros - RE0408

Visão Geral do Programa

Por intermédio desta função, são possibilitadas as atualizações de todas as operações com terceiros: retorno, devolução de consignação, faturamento do material consignado e reajuste de preços.

A partir da release 12.1.2503, serão apresentado registro de transferência entre estabelecimento e permitirá a inclusão manual da devolução de transferência e estorno de transferência.

As atualizações efetuadas por esta função não são contabilizadas e o estoque não é atualizado, sendo que os acertos devem ser efetuados manualmente na contabilidade e no estoque.

Atualização Saldos Poder Terceiros – Pasta Movimentos

Objetivo da tela:	Permitir a manutenção e atualização dos saldos de mercadorias em poder de terceiros.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Possibilita a inclusão de movimentos de saldo em poder de terceiros para o emitente. Vai para a tela Inclusão/Modificação Componentes .

Atualização Saldos Poder Terceiros – Pasta Detalhes

Objetivo da tela:	Permitir alterar as informações do saldo em poder de terceiros.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Exibe o número da ordem de produção que servirá como sugestão na nota de retorno de beneficiamento, sem gerar nenhum movimento para a mesma.
Conta	Selecionar, caso o campo Baixa Estoque não estiver assinalado, o número da conta de aplicação exigida para itens de controle físico e débito direto ou total no estoque, ou o número da conta da ordem de produção quando esta é informada. Essa conta será utilizada nos movimentos de retorno do material em questão.  Importante: Esse campo será informado quando o campo Baixa Estoque não for assinalado, assim com quando o item for de controle débito direto ou físico.
Unidade de Negócio	Selecionar o código da unidade de negócio do item no documento, permitindo identificar para qual unidade de negócio o material será requisitado.

Atualização Saldos Poder Terceiros – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:	Permitir inserir uma narrativa relevante ao saldo em poder de terceiros.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo	Descrição
Narrativa	Inserir, quando necessário, uma narrativa que detalhe alguma informação relevante ao saldo em poder de terceiros.

Inclusão/Modificação Componentes – RE0408B

Objetivo da tela:	Permitir inserir informações sobre as mercadorias em poder de terceiros. A partir da release 12.1.2503, permitirá a inclusão manual da devolução de transferência e estorno de transferência.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Movto	Inserir a data da movimentação das mercadorias em poder de terceiros.
Documento	Selecionar o número do documento da mercadoria que vai movimentar saldo em poder de terceiros.
Série	Selecionar a série do documento da mercadoria que vai movimentar saldo em poder de terceiros.
Nat Operação	Selecionar a natureza de operação do documento que vai movimentar saldo em poder de terceiros.
Nr. Ato Concessório	Selecionar o número do ato concessório quando o material movimentado for importado utilizando os benefícios do regime Drawback.
Seq	Inserir a sequência do item no documento.
Qtde	Inserir a quantidade do item para a sequência do documento.
Preço Total	Inserir o preço total dos componentes.
Depósito	Exibe o depósito no qual o componente selecionado no quadro do lado esquerdo da janela está localizado.
Localização	Exibe a localização do componente selecionado no quadro localizado no lado esquerdo da janela.
Lote/Série	Exibe o lote/série do componente selecionado no quadro localizado no lado esquerdo da janela.
Validade	Exibe a validade do componente selecionado no quadro localizado no lado esquerdo da janela.
Qtde	Inserir a quantidade do componente, selecionado na quadro localizado no lado esquerdo da janela, a ser baixada do saldo em poder de terceiros.  Nota: Esse campo é habilitado ao acionar o botão Modificar, localizado na parte inferior do quadro do lado esquerdo da tela.
Total Informado	Exibe a quantidade total de componentes a ser baixada do saldo em poder de terceiros.
Saldo Restante	Exibe o saldo em poder de terceiros.  Nota: Esse saldo corresponde à quantidade informada no campo Qtde, localizado na parte superior da tela, menos a soma da quantidade dos componentes apresentados no quadro localizado no lado esquerdo da tela.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [recebimento](#) [mre](#)
[versao_12](#) [re0408](#)
[atualizacao_do_saldo_em_poder_de_terceiros](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso