

Busca NF-e/CT-e/NFS-e para o Conversor - RE0516

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Busca NF-e/CT-e/NFS-e para o Conversor - RE0516

Visão Geral do Programa

Como a busca no TSS é feita com base na entidade (Estabelecimento), o usuário deve configurar neste programa os estabelecimentos dos quais se deve buscar as NF-e/CT-e/NFS-e.

Quando um documento buscado do TSS está com a situação Documento Processado; já foi validado pela Neogrid, é seguido o seguinte fluxo:

- Caso a nota exista no Conversor com o status Em validação; foi enviada a partir do ERP (RE0516), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso – CD0401). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
- Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso – CD0401). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento buscado do TSS está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento <chave do documento> rejeitado pela Neogrid”, e eliminado do monitor para que não fique poluindo a visualização, e se preciso, para que possa ser enviado novamente para o TSS/Neogrid.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo **RE0708 – Monitor NFE/CT-e/NFS-e**, neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e [reprocessar as notas](#) caso necessário.

Busca NF-e/CT-e/NFS-e para o Conversor – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
CNPJ do Fornecedor	Inserir a faixa de CNPJ de fornecedores dos documentos a serem buscadas do TSS (TOTVS Service Sped).
Data Emissão	Inserir a faixa de datas de processamento das NF-es/CT-es/NFS-es a serem buscadas do TSS.

Busca NF-e/CT-e/NFS-e para o Conversor – Pasta Digitação

Objetivo da tela: Permitir definir os estabelecimentos e documentos a serem considerados para emissão da listagem.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Quando acionado, será habilitado o campo Estabelecimento, por intermédio do qual será informado o código correspondente ao estabelecimento.
Alterar	Quando acionado, permite efetuar alterações no estabelecimento selecionado.
Retirar	Quando acionado, o estabelecimento selecionado será retirado da lista que está sendo exibida.
Salvar	Quando acionado, permite que os dados informados nessa pasta sejam salvos, possibilitando sua futura utilização, por intermédio do botão Recuperar.
Recuperar	Quando acionado, permite recuperar os dados armazenados por intermédio do botão Salvar.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento para o qual serão buscadas as NF-es (Notas fiscais Eletrônicas)/CT-e (Conhecimentos de Transportes Eletrônicos)/NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica).

 **Importante:**
O estabelecimento informado deve estar devidamente configurado no TSS.

Nome	Nome do estabelecimento.
------	--------------------------

Busca NF-e/CT-e/NFS-e para o Conversor – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Configurador de Regras para Tradução de Dados do XML \(NFS-e\)](#)
[Entrada Automática de NF-e de Fornecedores](#)
[FIFO na Conversão de NF-e](#)
[Natureza de Operação por Item](#)
[Recepção de NF-e Emitida em Ambiente de Homologação](#)
[Manutenção de Estabelecimentos](#)
[Manutenção dos Parâmetros do Conversor de Nota Fiscal Eletrônica](#)
[Contratação da Oferta TOTVS Colaboração](#)
TSS (TOTVS Service Sped) instalado e configurado para utilização.

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [recebimento](#) [mre](#)
[versao_12](#) [re0516](#) [busca_nf-e/ct-e/nfs-e_para_o_conversor](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso