

Importação NF-e/CT-e/NFS-e - RE0517

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Importação NF-e/CT-e/NFS-e - RE0517

Visão Geral do Programa

Os XMLs de NF-e e CT-e importados por meio deste programa aparecem no [Monitor NFE/CT-e/NFS-e \(RE0708\)](#) com a situação "Em validação" e não poderão ser atualizados para o recebimento enquanto estiverem nesta situação. Caso alguma nota/CT-e que está sendo importada possua CNPJ destino inválido (inexistente no ERP), o documento não será importado para o conversor; não aparecerão no conversor como "Em validação" e nem será enviado à Neogrid. Para este caso, é apresentada uma mensagem no log indicando que o CNPJ destino é inexistente e o XML é movido para um subdiretório chamado "destino_inexistente". Quando o XML vier no formato incorreto (que não seja de uma NF-e autorizada), ele será movido para um subdiretório chamado do "erro_formato". Os demais XMLs que foram enviados para validação são movidos para um subdiretório chamado "lidos".

A situação "Em Validação" não ocorrerá para NFS-e; ao importar esse tipo de nota, ficará com situação "Erro de Negócio", pois não existe validação para Notas Fiscais de Serviço pelas prefeituras.

Os eventos de cancelamento também serão enviados para validação na Neogrid, porém não irão aparecer no [Monitor NFE/CT-e/NFS-e \(RE0708\)](#). Os cancelamentos serão listados no RE0708 somente após retorno da Neogrid.

Importação NF-e /CT-e / NFS-e – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela: Permitir inserir os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Diretório dos arquivos XML	Exibe o diretório da onde devem ser importados os arquivos XMLs.  Importante: Esse campo possui como valor padrão, o que foi definido no programa Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119).

Importação NF-e /CT-e / NFS-e – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito [Pasta Impressão](#).

Conteúdos Relacionados:

[Configurador de Regras para Tradução de Dados do XML \(NFS-e\)](#)

[Entrada Automática de NF-e de Fornecedores](#)

[FIFO na Conversão de NF-e](#)

[Natureza de Operação por Item](#)

[Recepção de NF-e Emitida em Ambiente de Homologação](#)

[Manutenção de Estabelecimentos \(CD0403\)](#)

[Manutenção dos Parâmetros do Conversor de Nota Fiscal Eletrônica \(RE0119\)](#)

[Contratação da Oferta TOTVS Colaboração](#)

Versão 1.0 TOTVS Colaboração:

TSS (TOTVS Service Sped) instalado e configurado para utilização

Versão 2.0 TOTVS Colaboração:

TOTVS Colaboração configurado na versão 2.0 (CD0101, pasta Integr II)

[Parâmetros de Integração do Estabelecimento \(CD0360\)](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)