

Geração de Regras NFe para o Configurador - RE0711

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Geração de Regras NFe para o Configurador - RE0711

Visão Geral do Programa

Permitir gerar um arquivo CSV (separado por ponto e vírgula), usando como base os documentos de entrada do recebimento fiscal, utilizando informações da nota fiscal de entrada e itens da nota.

Auxiliar o usuário na montagem da planilha de regras que poderá ser importada via funcionalidade **Importação Regras para Configurador (CD0030)**.

Exemplo:

A seguir é apresentado um exemplo do arquivo que será gerado por essa função.

```
"Emp";"Est";"Tipo Oper";"Regra";"Descricao";"Seq";"AgrupIni";"Variavel";"Condicao";"Valor";"AgrupFim";"Operador";"Retorno";"Rateio"
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";1;"cod-emitente";"IGUAL A";"18";"E";"1101ca";100
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";2;"uf-end";"IGUAL A";"SC";"E";"1101ca";100
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";3;"ge-codigo";"IGUAL A";"62";"E";"1101ca";100
"10";"1";"nat-operacao";1;"cod-emitente 18 uf-end SC ge-codigo 62";4;"it-codigo";"IGUAL A";". GUILHERME";"1101ca";100
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";1;"cod-emitente";"IGUAL A";"1";"E";"1101CI";100
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";2;"uf-end";"IGUAL A";"SP";"E";"1101CI";100
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";3;"ge-codigo";"IGUAL A";"0";"E";"1101CI";100
"10";"1";"nat-operacao";2;"cod-emitente 1 uf-end SP ge-codigo 0";4;"it-codigo";"IGUAL A";"";"E";"1101CI";100
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";1;"cod-emitente";"IGUAL A";"282828";"E";"110202";100
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";2;"uf-end";"IGUAL A";"PR";"E";"110202";100
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";3;"ge-codigo";"IGUAL A";"0";"E";"110202";100
"10";"1";"nat-operacao";3;"cod-emitente 282828 uf-end PR ge-codigo 0";4;"it-codigo";"IGUAL A";"";"E";"110202";100
```

Geração de Regras NFe para o Configurador – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento a ser considerado para a geração de regras.
Data Emissão	Inserir a data de emissão a ser considerada para a geração de regras.
Data Transação	Inserir a data de transação a ser considerada para a geração de regras.
Emitente	Inserir o emitente a ser considerada para a geração de regras.
Nat. Operação	Inserir a natureza de operação a ser considerada para a geração de regras.
Série	Inserir a série a ser considerada para a geração de regras.
Documento	Inserir o documento a ser considerado para a geração de regras.

Geração de Regras NFe para o Configurador – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Operação Retorno	Selecionar o tipo de operação de retorno a ser considerado na geração de regras. Este parâmetro representa o campo que se deseja traduzir com a regra criada, por exemplo, criar regra para traduzir natureza de operação de entrada. As opções disponíveis são: - Referência; - Código Item; - Natureza Operação Entrada; - Unidade de Medida do Item.

Variável (Browse)	Selecionar as variáveis que devem ser consideradas na geração das regras e o sequenciamento. Estas variáveis são utilizadas na organização dos registros de regras, que serão criados durante a geração. As opções disponíveis são: • CNPJ de Saída (Emitente); • Código Emitente; • Código Item; • Descrição do Item; • Família Comercial; • Grupo de Fornecedor; • Grupo de Item; • ICMS Alíquota; • Modalidade do Frete; • Ordem de Produção; • Referência; • Unidade de Federação do Emitente; • Unidade de Medida do Item.
Considerar Documentos	Assinalar o tipo de documento a ser considerado na geração de regras. As opções disponíveis são: • Devolução; • Transferência; • Importação.
Arquivo. Exportação	Informar o destino e nome do arquivo CSV que será gerado após a execução. Por padrão, o sistema sugere o diretório temporário da sessão e o nome de arquivo "re0711.csv".

Geração de Regras NFe para o Configurador – Pasta Impressão


Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
--------------------------	---

Conteúdos Relacionados:

[Importação Regras para Configurador](#)

Receber NFe no TOTVS Colaboração de forma automatizada

O TOTVS Colaboração utiliza regras para converter as informações dos XMLs e conseguir registrar as notas fiscais eletrônicas. O Gerador de Regras automatiza parte do processo de criação dessas regras analisando os documentos de entrada registrados na base de dados, e extrai as regras que seriam necessárias para recebê-los, facilitando a implantação e manutenção do TOTVS Colaboração.





[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)