

Cadastro da Família - WM0170

 Tempo aproximado para leitura: 8 minutos

Cadastro da Família - WM0170

Visão Geral do Programa

As famílias permitem agrupar os itens conforme aplicações, afinidades e ou critérios técnicos. Quando da manutenção de uma família os dados alterados poderão ser exportados para os itens da mesma família, garantindo agilidade e segurança para o processo de manutenção do cadastro de itens. As particularidades de um determinado item de uma família podem ser parametrizadas por intermédio do programa [Manutenção Item \(WM0108\)](#).

Cadastro da Família

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento das famílias de itens a serem utilizadas no WMS.  Importante: Caso haja integração com o ERP Datasul, os campos Família, Descrição Família, Unidade Medida e Tipo de Controle não são habilitados.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importação On-Line	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Importação Automática da Família, a qual permitirá informar as famílias a serem importadas do ERP Datasul para o WMS.  Importante: Esse botão será habilitado quando houver integração com o ERP Datasul (Ver programa Manutenção Integração Produto (WM0102)).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Família	Inserir o código que identifica a família de itens. Pode ser um código alfanumérico.  Nota: Esse campo não é habilitado para manutenção do código da família.
Descrição Família	Inserir a descrição a ser considerada para a família.
Unidade Medida	Inserir a unidade de medida padrão para os itens da família.
Tipo Controle Estoque	Selecionar o tipo de controle de estoque padrão para os itens da família: serial, número série, lote ou referência.
Compartilha Endereço com Outro Item	Quando assinalado, indica que o padrão para os itens da família é aceitar compartilhamento de endereço com outros itens.
Compartilha Endereço com Outro Lote	Quando assinalado, indica que o padrão para os itens da família é aceitar compartilhamento de endereço com outros lotes do mesmo item.

Tipo Controle Saída	Selecionar o tipo de controle padrão dos itens da família a ser considerado para as saídas do item. As opções disponíveis são: • Data validade; • Data entrada. Em ambos os casos, o primeiro a vencer (data de validade) ou entrar (data de entrada) será o primeiro a sair (FEFO e FIFO respectivamente). Importante: Esse campo será habilitado quando o tipo de controle do estoque padrão dos itens da família for "Lote". Para os demais tipos de controle de estoque do item, o WMS assume a opção FIFO.
Controla Validade	Quando assinalado, indica que o padrão para os itens da família é ser controlado por validade. A data de validade permite ao WMS identificar, por intermédio do programa Análise de Lote (WM0300), lotes de itens para uma reanálise de validade como também priorizar as sugestões de saída considerando primeiramente os lotes dos item cuja validade está mais próxima do vencimento. Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Tipo Controle Saída, for selecionado a opção "Data Validade" ou "Data de Entrega" e assinalado o campo Controla Validade.
Devolução para a área de picking do item	Quando assinalado, determina que para embalagens fracionadas, quando ocorrer devolução do processo de picking/packing para itens dessa família, será sugerida a armazenagem diretamente na área de picking.
Realiza Inventário Cíclico	Quando assinalado, determina que os itens da família vão trabalhar com inventário cíclico geral e rotativo.
Número Dias Reanalise	Inserir o número de dias padrão para os itens da família que somado a uma determinada data de movimento deve resultar em uma data anterior a data de validade do lote do item. Se resultar em uma data igual ou posterior a data de validade o saldo do lote do item tem sua situação assinalada para "em análise". Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Tipo Controle Saída, for selecionado a opção "Data Validade" ou "Data de Entrada" e assinalado o campo Controla Validade. Quando em análise, o lote do item é desconsiderado pelas sugestões de retiradas normais do WMS.
Ciclo Inventário	Inserir o número de dias corridos de duração do ciclo de inventário (geral e rotativo) para os itens da família. Importante: Esse campo será habilitado quando no campo Realiza Inventário Cíclico, estiver assinalado. Quando habilitado, o valor desse campo deve ser maior que 0 (zero).
Número Dias Validade	Inserir o número de dias da validade.
Classificação ABC	Selecionar a classificação a ser considerada para a família. As opções disponíveis são: • A; • B; • C.
Leitura Inventário	Selecionar a opção de leitura padrão para os itens da família quando da realização do inventário. As opções disponíveis são: • Não agrupa – indica que a mercadorias de dentro da embalagem deverão ser contadas; • Agrupa – indica que as embalagens poderão ser consideradas para a contagens de itens no inventário.
Sequência Armazenamento	Selecionar a sequência a ser considerada para o armazenamento dos itens da família nos endereços. As opções disponíveis são: • Horizontal – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço de mesmo nível para armazenamento; • Vertical – quando a capacidade do endereço de armazenamento é excedida, considera outro endereço na mesma coluna para armazenamento.
Método de Armazenamento	Selecionar a opção que determina o método de armazenamento desejado. As opções disponíveis são: • Velocidade – quando selecionada, determina que o armazenamento é efetuado de acordo com a disponibilidade de endereços próximos à área de <i>picking</i>, tornando o processo de ressuprimento e <i>picking</i> mais rápido – menor movimentação.; • Volume – quando selecionada, determina que a procura dos endereços disponíveis será de acordo com o percentual de ocupação da embalagem no endereço.

	Nota: Os endereços são ordenados de acordo com a capacidade UA para comparação com a utilização da embalagem que está sendo processada na sugestão do armazenamento.
Capacidade UA Endereço Armazenamento	Selecionar a opção que determina a capacidade UA do endereço de armazenamento desejada. As opções disponíveis são: • Total – quando selecionada, determina que será considerada a capacidade UA do endereço. Nota: A utilização dos endereços será prioritária para o maior volume de armazenamento, de acordo com o volume que o endereço comporta; • Disponível – quando assinalada, determina que será considerada a capacidade UA do endereço menos a capacidade UA utilizada do endereço. Nota: A utilização dos endereços será prioritária para a ocupação total do endereço independente do volume da embalagem. Esse campo somente é habilitado quando a opção selecionada no campo "Método de Armazenamento" for Volume.
Sequência Retirada	Selecionar a sequência a ser considerada para a retirada dos itens da família do endereço de armazenamento. As opções disponíveis são: • Horizontal – quando o saldo do endereço de armazenamento está esgotado, considera outro endereço de mesmo nível para retirada. • Vertical – quando o saldo do endereço de armazenamento está esgotado, considera outro endereço da mesma coluna para retirada.

Importação Automática da Família

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações a serem consideradas para a importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Família	Inserir uma faixa código de famílias a ser considerada para importação. Importante: As famílias importadas que já possuem cadastro no WMS, terão suas informações sobrepostas com as informações provenientes do ERP Datasul; as informações específicas do WMS permanecerão inalteradas. O sistema importa as famílias de acordo com a parametrização efetuada no programa Parâmetros do Sistema (WM0101), na qual pode ser definido para importar as famílias Comerciais ou Industriais do ERP Datasul.
Tipo Controle Estoque	Selecionar uma faixa de tipo de controles de estoque a serem considerados para a importação de famílias.

WM0170B

Objetivo da tela: Permitir exportar as informações do família para os relacionamentos de família x estabelecimento x local.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Marca	Quando assinalado, marca o Estabelecimento e Local para Exportação. Importante: Somente os Estabelecimentos e Locais marcados são considerados para exportação.
Desmarca	Quando assinalado, desmarca o Estabelecimento e Local para Exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Exporta para Item com Confirmação?	Quando assinalado, serão exportados apenas os itens para confirmação.
Exporta apenas os campos alterados?	Quando assinalado, serão exportados apenas os campos alterados. Não sendo exportado o conteúdo dos demais campos. Importante: Se não assinalado, todos os conteúdos serão considerados para exportação.
Exporta para item conforme conteúdo anterior	Quando assinalado, serão considerados para receber as novas informações da família, somente os itens cujas informações atuais correspondam às informações da família no momento anterior às suas alterações. Importante: Se não assinalado, todos os itens da família serão considerados pela exportação das alterações.
Exporta para os itens	Quando assinalado, será apresentada a tela WM0170C que exibe uma lista de itens da família para confirmação da exportação das alterações.
Exporta para a família Estabelecimento Local	Quando assinalado, determina que para as exportações, deverão ser consideradas as famílias, estabelecimentos e locais previamente marcados. Nota: Esse processo exporta informações que permitem tratar os itens de forma diferenciada em cada estabelecimento/local, caso seja necessário.
Exporta para os itens Estabelecimento Local	Quando assinalado, determina que para as exportações, deverão ser considerados os itens das famílias, estabelecimentos e locais previamente marcados. Nota: Esse processo exporta informações que permitem tratar os itens de forma diferenciada em cada estabelecimento/local, caso seja necessário.

WM0170C

Objetivo da tela: Permitir retirar o item selecionado da lista de itens.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Retirar	Ao acionar esse botão, será retirado o item selecionado da lista de itens a serem considerados para receber os dados alterados da família.

Conteúdos Relacionados:

[Parâmetros do Sistema \(WM0101\)](#)

[Manutenção Integração Produto \(WM0102\)](#)

[Manutenção Unidade de Medida \(WM0130\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm0170](#)
[cadastro_da_familia](#)

