

Embalagem do Item - WM0192

 Tempo aproximado para leitura: 7 minutos

Embalagem do Item - WM0192

Visão Geral do Programa

Permitir o relacionamento dos itens com suas respectivas embalagens por estabelecimento e local, possibilitando trabalhar com quantidades distintas de itens por embalagem para cada estabelecimento e local.

Embalagem do Item

Objetivo da tela:	Permitir o relacionamento dos itens com suas respectivas embalagens por estabelecimento e local, possibilitando trabalhar com quantidades distintas de itens por embalagem para cada estabelecimento e local.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Importação On-Line	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Importação Item x Embalagem x Local (WM0192B) , pela qual será possível importar o relacionamento Embalagem x Item do ERP Datasul.
Código de Barras	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Modifica Item Embalagem Etiqueta (WM0192C) , na qual é possível informar o código de barras para a definição da etiqueta da embalagem. Um exemplo pode ser o código DUN14, o qual é uma codificação na forma de barras adotada para identificação da unidade de despacho.
Inclui	Ao acionar esse botão, será inclusa a embalagem selecionada, na tela da esquerda, para a tela da direita. Caracterizando dessa maneira o relacionamento da embalagem para com o item para o Local a ser determinado. Será apresentada a tela Modifica Item x Embalagem x Local (WM0192A) , na qual deverão ser informados os detalhes pertinentes ao relacionamento.
Retira	Ao acionar esse botão, será retirado o relacionamento da embalagem para com o item do estabelecimento e local.
Alterar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Modifica Item x Embalagem x Local (WM0192A) , a qual permite alterar os detalhes do relacionamento selecionado.

Dados da Embalagem do Item – WM0192A

Objetivo da tela:	Permitir definir o estabelecimento e o local, no qual o relacionamento Item x Embalagem será cadastrado, bem como os detalhes desse relacionamento.  Importante: As informações definidas nessa tela, permitem ao WMS identificar a quantidade de embalagens, o volume e o peso das movimentações. Exemplo: Considerando os dados a seguir: Item X, Caixa de Papelão 5, Quantidade Item Embalagem 150, Volume 2.000 UA, Peso 1Kg. Quando do recebimento de 1500 peças do item X, o WMS identifica a necessidade de 10 caixas de papelão para o armazenamento do item. De posse dessa informação, o WMS consegue identificar o volume (2000x10=20.000) e o peso total (1x10=10+Peso dos Itens) ocupado no armazenamento dos itens recebidos. Os campos “Embalagem Item”, “Qtd Item Embalagem (Item)” e “Abre Embalagem (Item)”, devem ser informados quando a empresa trabalhar com múltiplas áreas de picking com embalagens diferentes.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Qtd Item Embalagem (Armazenamento)	Inserir a quantidade padrão do item que a embalagem contém. Essa quantidade permite que o WMS identifique quantas embalagens serão necessárias para atender um determinado movimento.
Abre Embalagem (Armazenamento)	Quando assinalado, determina que a embalagem pode ser aberta para retirada de itens.
Padrão?	Quando assinalado, determina que a embalagem é considerada como padrão para o item x estabelecimento x local.

	❗ Importante: 1. Esse campo não é habilitado quando for cadastrado o primeiro relacionamento Item x Embalagem para o Local do Estabelecimento. 2. Somente é possível definir uma embalagem padrão para o Local do Estabelecimento. Dessa forma, quando esse campo for assinalado, a embalagem padrão anterior deixa de ser considerada como padrão e ao confirmar o relacionamento será apresentada a mensagem a seguir: Deseja determinar que a embalagem XXXX seja padrão para o estabelecimento XXX e local XXX? 3. A embalagem padrão também é conhecida como embalagem agrupadora, e é utilizada nas integrações que geram entradas no WMS. Essas integrações são provenientes dos módulos de Recebimento e Estoque do ERP Datasul.
Código de Barras (Armazenamento)	Quando assinalado, informa que a embalagem de armazenamento do item é controlada por código de barra.
Qtd Mínima Item Embalagem	Inserir a quantidade mínima do item que a embalagem deve conter. Quando o valor de saldo for menor que a quantidade, a embalagem deverá ser retirada por inteira.
Embalagem Item	Selecionar a embalagem a ser considerada como embalagem filha da embalagem padrão relacionada ao item. ❗ Importante: Esse campo não é obrigatório. Quando informado, indica que será utilizado o conceito de múltiplas áreas de picking, o qual permite trabalhar com mais de uma área de picking para o item. Nesse caso, a embalagem informada deverá ser diferente da embalagem padrão de armazenamento.
Qtd Item Embalagem (Item)	Inserir a quantidade padrão do item por embalagem filha. Como a embalagem filha fica dentro da embalagem agrupadora (embalagem padrão), essa quantidade deverá ser Múltipla da embalagem de armazenamento. A informação da quantidade padrão do item por embalagem filha é obrigatória quando a embalagem filha for informada. Caso contrário, o valor informado nesse campo não será considerado. Exemplo: Caso a embalagem de armazenamento possa armazenar 20 itens, a embalagem do item poderá ser um de seus múltiplos. Nesse caso é possível informar uma das quantidades a seguir: • 1 (1x20=20); • 2 (2x10=20); • 5 (5x4=20); • 10 (10x2=20); • 20 (20x1=20).
Abre Embalagem (Item)	Quando assinalado, indica que a embalagem filha pode ser aberta para retirada de itens. Dessa forma, poderá ser atendido um pedido de retirada cuja quantidade seja inferior ao armazenado na embalagem. Caso não assinalada, o sistema não permitirá que a embalagem seja aberta, sendo apresentada uma mensagem de advertência, quando a quantidade pedida for inferior a quantidade da embalagem filha. ❗ Importante: Caso a embalagem agrupadora (embalagem padrão), permita a abertura da embalagem, e for utilizado o conceito de múltiplas áreas de picking (campo Embalagem Item informado), esse campo também deverá ser assinalado.
Código de Barras (Item)	Quando assinalado, informa que ao item é controlado por código de barra.

Importação Item x Embalagem x Local

Objetivo da tela:	Permitir definir o estabelecimento e local, para o qual será importado o relacionamento Item x Embalagem da faixa informada.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embalagem	Inserir uma faixa de códigos de embalagens a serem considerados para a importação do relacionamento Item x Embalagem.
Item	Inserir uma faixa de códigos de itens a serem consideradas para a importação do relacionamento Item x Embalagem.
Atualiza Quantidade do Item	Quando assinalado, determina que será atualizada a quantidade do item por embalagem na importação do relacionamento. Dessa forma os relacionamentos já existentes terão suas informações sobrepostas. Quando não assinalado, determina que as informações dos relacionamentos já existentes no WMS não serão sobrepostas pelos relacionamentos importados.

Manutenção Item Embalagem Etiqueta – WM0192C

Objetivo da tela:	Permitir relacionar itens as embalagens e seus respectivos códigos de barras, podendo ser no padrão DUN14.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Modifica Item Embalagem Etiqueta (WM0192C1) , na qual é possível incluir as informações da embalagem, etiqueta e do código de barras a serem relacionados ao item.
Alterar	Quando acionado, apresenta a tela Inclui Modifica Item Embalagem Etiqueta (WM0192C1) , na qual é possível alterar as informações da embalagem selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar as informações do relacionamento do item com a embalagem selecionada.

Inclui Modifica Item Embalagem Etiqueta

Objetivo da tela:	Permitir incluir as informações da embalagem, etiqueta e do código de barras a serem relacionados ao item.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embalagem	Selecionar o código da embalagem a ser relacionada ao item.
Controla Etiqueta	Quando selecionado, determina que a embalagem de armazenamento do item é controlada por código de barra.
Layout Etiqueta	Selecionar o layout da etiqueta a ser relacionada ao item. Esse código permite que módulo de Data Collection possa imprimir as informações do código de barras, considerando o layout da etiqueta definida para o item. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o módulo de Data Collection estiver conectado ao WMS.
Código de Barras	Inserir o código de barras, podendo ser no padrão DUN14, a ser relacionado ao item. O código DUN14 é uma codificação na forma de barras adotada para identificação da unidade de despacho. Importante: O código de barras é único para cada item e embalagem. Caso seja informado um código já relacionado a outro item e embalagem, será apresentada uma mensagem de advertência alertando para o fato.

Conteúdos Relacionados:

- [Segurança por Estabelecimento – Warehouse Management System](#)
- [Integração Produto \(WM0102\)](#)
- [Embalagem \(WM0180\)](#)
- [Item \(WM0108\)](#)
- [Cadastro Local \(WM0240\)](#)
- [Manutenção de Estabelecimento \(WM0260\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

