

Etiqueta - WM0120

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Etiqueta - WM0120

Visão Geral do Programa

Existem dois tipos principais de etiquetas no WMS. As etiquetas de itens que identificam uma unidade do item, e as etiquetas agrupadoras que na maioria dos casos identificam embalagens com diversas unidades de um mesmo item. Etiquetas de itens são para o WMS do tipo "Não agrupa"; as etiquetas agrupadoras "Agrupador Etiquetas". Existe ainda um terceiro tipo de etiqueta para os casos onde o item sempre é movimentado no WMS de forma unitária: é a etiqueta do tipo "Agrupador Próprio". Por uma definição de construção do WMS, a formação das cargas realizada por intermédio do programa [Carga \(WM0430\)](#) considera somente as etiquetas do tipo "Agrupador Etiquetas" e "Agrupador Próprio".

Etiqueta – Pasta Etiqueta

Objetivo da tela: Permitir a geração e o agrupamento de etiquetas de identificação dos produtos controlados pelo WMS.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Geração de Etiquetas	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM0120A que permite a geração de etiquetas para os dados informados.  Importante: A tela WM0120A, apresenta como padrão os dados da etiqueta selecionada, os quais poderão ser alterados.
Agrupamento por Etiqueta	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM0120B que permite a geração de uma etiqueta do tipo "Agrupador Etiquetas" para o agrupamento de uma ou mais etiquetas do tipo "Não agrupa".  Importante: 1) Somente etiquetas do tipo "Não Agrupa" que possuem o mesmo item, lote, referência e que não estejam agrupadas a outra etiqueta agrupadora podem ser agrupadas. 2) Na formação de cargas somente as etiquetas do tipo "Agrupador Etiquetas" e "Agrupador Próprio" são consideradas.
Impressão de Etiquetas	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM0120C que permite informar uma faixa de etiquetas para impressão.  Importante: Para impressão de etiquetas é necessário que o WMS esteja integrado ao módulo Coleta de Dados do ERP Datasul.
Bloqueio/Liberação Etiquetas	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM0120D que permite efetuar o filtro para a seleção as etiquetas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Tipo Etiqueta	Selecionar o tipo de etiqueta a ser gerada. As opções disponíveis são: Não Agrupa – indica que a etiqueta pode ser agrupada a uma etiqueta agrupadora e serve para identificar as embalagens nas quais os itens encontram-se armazenados. Agrupador Etiquetas – indica que a etiqueta é agrupadora de etiquetas e serve para facilitar a movimentação de itens por intermédio do seu agrupamento. Somente as etiquetas do tipo "Não Agrupa" e do mesmo item, lote e referência é que podem ser agrupadas em uma etiqueta do tipo "Agrupador Etiquetas". Sua quantidade e peso são atualizados com a quantidade e peso das etiquetas agrupadas a ela. Agrupador Próprio – indica que a etiqueta é o seu próprio agrupador; não agrupam outras e não pode ser agrupada. É utilizada em produtos que sempre são armazenados e movimentados de forma unitária. A criação deste tipo de etiqueta objetiva atender a requisitos do programa Carga (WM0430) que somente considera etiquetas tipos "Agrupador Etiquetas" ou "Agrupador Próprio".
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.

Item	Inserir o item das etiquetas que serão geradas.
Referência	Inserir a referência do item. <i>📘</i> Importante: Esse campo é habilitado quando o item for controlado por referência.
Embalagem	Inserir a embalagem do item a ser considerada para a geração da etiqueta.
Lote	Inserir o lote do item. <i>📘</i> Importante: Esse campo é habilitado quando o item for controlado por lote.
Nr. Série/Lote	Inserir o lote do item. <i>📘</i> Importante: Esse campo é habilitado quando o item for controlado por lote.
Data Validade Lote	Inserir a data de validade do lote. <i>📘</i> Importante: Esse campo é habilitado quando o item for controlado por lote.
Qtd Item	Inserir a quantidade do item a ser considerada para a geração da etiqueta. <i>📘</i> Importante: Quando a etiqueta for agrupadora, essa quantidade corresponde à somatória das quantidades dos itens das etiquetas agrupadas.
Peso	Inserir o peso do item a ser considerado para a geração da etiqueta. <i>📘</i> Importante: Quando a etiqueta for agrupadora, essa quantidade corresponde à somatória dos pesos dos itens das etiquetas agrupadas.
Serial	Inserir o número serial do item. Essa informação será apresentada sempre que a etiqueta já estiver vinculada a uma carga.
Ident. Etiqueta Origem	Quando da geração de etiqueta(s) em endereço de trânsito para documento(s) consolidado(s), será gravada a etiqueta que originou esta nova no campo Ident. Etiqueta Origem . Este campo serve somente para consulta, não é permitido adição ou alteração do mesmo.

Etiqueta – Pasta Pedido

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações dos itens das etiquetas que serão geradas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código Cliente	Inserir o código do cliente, cadastrado no WMS, que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Estabelecimento OP	Inserir o código do estabelecimento da ordem de produção que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Ordem Produção	Inserir o número da ordem de produção que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Estabelecimento Pedido	Inserir o código do estabelecimento do pedido de venda da ordem de produção que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Nr. Pedido	Inserir o número do pedido de venda da ordem de produção que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Data Última Contagem	Exibe a data da última contagem da etiqueta, porém, permite alteração para possibilitar o encurtamento ou alongamento do ciclo de inventário. Essa data é considerada pelo sistema para a geração do inventário cíclico rotativo. <i>📘</i> Importante:

	O sistema considera como a data da próxima contagem da etiqueta, a data da última contagem da etiqueta, acrescida do ciclo de inventário do item. Não é possível informar uma data superior a data atual. Ao atualizar a data da última contagem da etiqueta, automaticamente será atualizada a data da última contagem do endereço associado.
Cliente	Inserir o nome abreviado do cliente do pedido de venda conforme cadastrado no ERP Datasul.
Nr Pedido	Inserir o número do pedido do cliente conforme cadastrado no ERP Datasul.
Etiqueta Impressa	Quando assinalado, indica que a etiqueta já foi impressa.
Etiqueta Reportada	Quando assinalado, indica que a etiqueta já foi reportada. Importante: Quando o WMS está integrado ao Módulo de Controle de Produção do ERP Datasul, somente as etiquetas reportadas é que serão consideradas para a formação das cargas.
Etiqueta Conferida	Quando assinalado, indica que a etiqueta já foi conferida. Com isso, é possível controlar as etiquetas conferidas e as pendentes de conferência no recebimento físico.

WM0120A – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Permitir inserir os números das etiquetas que serão geradas.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Gerar	Ao acionar esse botão, serão geradas etiquetas conforme os dados informados.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número de Etiquetas	Inserir o número de etiquetas a serem geradas.

WM0120A – Pasta Dados

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações das etiquetas. Importante: Essa tela apresenta os dados da etiqueta selecionada na tela Etiqueta (WM0120), os quais poderão ser alterados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Item	Inserir o item das etiquetas que serão geradas.
Referência	Inserir a referência do item, quando este for controlado por referência.
Embalagem	Inserir a embalagem do item a ser considerada para a geração da etiqueta.
Lote	Inserir o lote do item, quando este for controlado por lote.
Qtd Item	Inserir a quantidade do item a ser considerada para a geração da etiqueta.
Data Validade Lote	Inserir a data de validade do lote, quando o item for controlado por lote.

Peso	Inserir o peso a ser considerado para a geração da etiqueta.
Código Cliente	Inserir o código do cliente, cadastrado no WMS, que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Estabelecimento OP	Inserir o código do estabelecimento da ordem de produção que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Ordem Produção	Inserir o número da ordem de produção que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Estabelecimento Pedido	Inserir o código do estabelecimento do pedido que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Nr Pedido	Inserir o número do pedido que identifica os itens das etiquetas que serão geradas.
Nr Pedido	Inserir o número do pedido do cliente conforme cadastrado no ERP Datasul.
Cliente	Inserir o nome abreviado do cliente do pedido de venda conforme cadastrado no ERP Datasul.

WM0120B

Objetivo da tela:	Permitir o agrupamento por etiqueta.
-------------------	--------------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Ao acionar esse botão, a etiqueta não agrupa selecionada, será vinculada à etiqueta agrupadora.
Retira	Ao acionar esse botão, será retirado o vínculo entre a etiqueta não agrupa selecionada e a etiqueta agrupadora.
Retira Todos	Ao acionar esse botão, será retirado o vínculo de todas as etiquetas não agrupadoras da etiqueta agrupadora.

WM0120C

Objetivo da tela:	Permitir definir as informações a serem consideradas para filtrar as informações do browser, o qual só apresenta informações após o acionamento do botão Confirmar. A partir das etiquetas apresentadas no browser é possível selecionar as etiquetas a serem impressas.  Nota: Para facilitar a identificação das etiquetas que já foram impressas e as etiquetas pendentes de impressão, no browser elas são identificadas por cores. As opções disponíveis são: • Vermelho – identifica as etiquetas não impressas. • Azul – identifica as etiquetas impressas.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirmar	Ao acionar esse botão, efetuará a busca das etiquetas que atendam as seleções e parâmetros definidos nessa tela. As etiquetas que atenderem a essas seleções e parâmetros serão apresentadas no browser para seleção.
Selecionar Todos os Registros	Ao acionar esse botão, permitirá selecionar todas as etiquetas apresentadas no browser.
Deselecionar Todos os Registros	Ao acionar esse botão, permitirá retirar a seleção de todas as etiquetas apresentadas no browser.
Imprimir	Ao acionar esse botão, efetuará a impressão das etiquetas selecionadas no browser.  Importante: Para impressão de etiquetas é necessário que o WMS esteja integrado ao módulo Coleta de Dados do ERP Datasul.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Identificador Etiqueta	Inserir uma faixa de números de identificadores de etiquetas a serem consideradas para apresentação no browser de seleção.
Identificador Agrupador	Inserir uma faixa de números de identificadores dos agrupadores a serem considerados para apresentação no browser de seleção.
Identificador Carga	Inserir uma faixa de números de identificadores de cargas a serem consideradas para apresentação no browser de seleção. Importante: Esse campo apresenta automaticamente a faixa de cargas que esteja relacionada a um determinado documento, quando informado os campos Estabelecimento, Local, Id Docto e Número Docto, os quais permitem que o sistema faça uma busca das cargas relacionadas ao documento e atualize a faixa de cargas com os identificadores inicial e final da carga do documento. Permitindo identificar as etiquetas da carga que esteja relacionada ao documento.
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento do documento cujas etiquetas devam ser consideradas para apresentação no browser de seleção.
Local	Selecionar o código do local do documento cujas etiquetas devam ser consideradas para apresentação no browser de seleção.
Id Docto	Selecionar o código identificador do documento cujas etiquetas devam ser consideradas para apresentação no browser de seleção.
Número Docto	Selecionar o número do documento cujas etiquetas devam ser consideradas para apresentação no browser de seleção.
Tipo Agrupador	Assinalar o tipo de agrupador a ser considerado para apresentação no browser de seleção. As opções disponíveis são: • Não Agrupa – considera as etiquetas que podem ser agrupada a uma etiqueta agrupadora; • Agrupador Etiquetas – considera as etiquetas que são agrupadoras de etiquetas; • Agrupador Próprio – considera as etiquetas que são o seu próprio agrupador.
Situação Impressão	Selecionar a situação de impressão das etiquetas a serem consideradas para apresentação no browser de seleção. As opções disponíveis são: • Impressas – considera somente as etiquetas já impressas para apresentação no browser de seleção; • Não Impressas – considera somente as etiquetas ainda não impressas para apresentação no browser de seleção; • Ambas – considera ambas as situações para apresentação no browser de seleção.

WM0120D – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir definir as informações a serem consideradas nos filtros para o bloqueio/liberação das etiquetas.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Etiqueta	Inserir uma faixa de números de identificadores de etiquetas a ser considerada na pasta Manutenção para o bloqueio/liberação.
Serial	Inserir uma faixa de números de identificadores de seriais a ser considerada na pasta Manutenção para o bloqueio/liberação.
Item	Inserir uma faixa de números de identificadores de itens a ser considerada na pasta Manutenção para o bloqueio/liberação.
Referência	Inserir uma faixa de números de identificadores de referências a ser considerada na pasta Manutenção para o bloqueio/liberação.
Lote	Inserir uma faixa de números de identificadores de lotes a ser considerada na pasta Manutenção para o bloqueio/liberação.
Data	Inserir um período de datas a ser considerado na pasta Manutenção para o bloqueio/liberação.

WM0120D – Pasta Manutenção

Objetivo da tela:	Permitir efetuar o bloqueio/liberação das etiquetas.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Confirmar	Ao acionar esse botão, efetuará a busca das etiquetas que atendam as seleções e parâmetros definidos nessa tela. As etiquetas que atenderem a essas seleções e parâmetros serão apresentadas no browser para seleção.
Bloqueio/Liberação Etiquetas	Ao acionar esse botão, efetuará o bloqueio ou a liberação das etiquetas, conforme assinalado no campo Etiquetas.
Selecionar Todos os Registros	Ao acionar esse botão, permitirá a seleção de todas as etiquetas apresentadas no browser.
Deselecionar Todos os Registros	Ao acionar esse botão, permitirá a retirada da seleção de todas as etiquetas apresentadas no browser.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Warehouse Management System](#)

[Parâmetros do Sistema \(WM0101\)](#)

[Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Item \(WM0108\)](#)

[Embalagem \(WM0180\)](#)

[Manutenção Item x Embalagem x Local \(WM0192\)](#)

[Cliente \(WM0110\)](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [warehouse_management_system](#)
[mwm](#) [versao_12](#) [wm0120](#) [etiqueta](#) [logistica](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso