

Entrada Manual - WM0370

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

Entrada Manual - WM0370

Visão Geral do Programa

As entradas no WMS podem ser provenientes de integração com o ERP Datasul ou de acertos realizados no próprio WMS. A integração com o ERP Datasul ocorre nos módulos Recebimento, Estoque, Produção e Controle de Qualidade. Quando integrado ao ERP Datasul, a entrada da informação dos itens do documento pode ser automatizada por intermédio do botão Geração dos Itens da Carga. Outro facilitador existente nessa função é a sugestão automática de armazenamento, por intermédio do botão Armazenamento Automático, para os itens do documento de entrada. Por intermédio dessa função também é possível monitorar todos os movimentos de entrada no WMS, uma vez que todos são registrados, e até interferir na situação dos itens dos documentos, modificando dentre outras informações a sugestão de armazenagem.

Importante

Não utilizar **Lote Alocação WMS** cadastrado nos programas CE0101 e EQ0301 para realizar entrada manual no WMS (WM0370).

Não utilizar **Lote WMS** cadastrado no programa CP0106 para realizar entrada manual no WMS (WM0370).

Entrada Manual

Objetivo da tela:	Permitir o cadastramento e a manutenção de documentos e o monitoramento das respectivas movimentações de entrada no WMS.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro do Documento	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Filtro do Documento (WM0370F) , na qual é possível informar os documentos a serem considerados para a entrada manual.
Vá para o item	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Vá Para Item , na qual é possível informar o código do item e sequência, facilitando o posicionamento no documento.
Armazenamento Automático	Ao acionar esse botão, é gerada uma sugestão de armazenamento para a seleção de itens do documento informada pelo usuário. É apresentada a tela Confirmação Transação (WM8001), solicitando a confirmação da transação da sugestão de armazenamento, indicando se o processamento será feito para todos os itens ou apenas para a faixa de seleção de itens do filtro.  Importante: A sugestão de armazenamento automático somente pode ser executada quando não existirem quaisquer sugestões de armazenamento para itens do documento e existirem endereços disponíveis para armazenamento dos itens. Para a sugestão de armazenamento são utilizadas as embalagens padrão dos itens parametrizadas por intermédio dos programas Embalagens do Item x Emitente (WM0191) ou Manutenção Item x Embalagem x Local (WM0192).
Geração dos Itens da Carga	Ao acionar esse botão, são gerados os itens para o documento, utilizando-se das informações da carga informada.  Importante: Esse botão é habilitado, quando o documento possuir uma carga e não possuir itens gerados por intermédio desse botão ou informados manualmente.
Informa Doca	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela Informação Doca (WM0370I), na qual é possível selecionar a doca de entrada a ser relacionada ao documento.  Importante: Quando o documento já estiver atualizado, esse botão não é habilitado.
Desfaz Sugestão Itens	Ao acionar esse botão, é efetuada a devolução automática da sugestão de armazenamento de todos os itens do documento, ou dos itens conforme seleção informada, que ainda não estejam atualizados. É apresentada a tela Confirmação Transação (WM8001) , solicitando a confirmação da transação de devolução da sugestão, indicando se o processamento será feito para todos os itens ou apenas para a faixa de seleção de itens do filtro.
Confirma Armazenamento	Ao acionar esse botão, é efetuada a confirmação automática de armazenamento de todos os itens do documento, ou dos itens conforme seleção informada, que ainda não estejam atualizados. É apresentada a tela Confirmação Transação (WM8001) ,

Itens	solicitando a confirmação da transação de confirmação de armazenamento, indicando se o processamento será feito para todos os itens ou apenas para a faixa de seleção de itens do filtro. Nota: Esse botão somente é habilitado se o campo "Utiliza Etiquetas nas Movimentações", do programa Cadastro Local (WM0240), não estiver assinalado.
-------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número Docto	Inserir o número que identifica o documento de entrada, podendo ainda, essa informação ser alfanumérica.
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento padrão do WMS para o documento de entrada, permitindo selecionar outro estabelecimento.
Local	Exibe o código do local padrão do WMS para o documento de entrada, permitindo selecionar outro local.
Data Implantação	Exibe a data atual, a qual é considerada como data de implantação do documento de entrada no WMS.
Tipo Transação	Exibe o tipo de transação assinalada como entrada.
Situação	Indica a situação atual do documento. As situações disponíveis são: • Implantado, quando o documento não possui itens ou um ou mais itens não estejam atualizados; • Atualizado, quando todos os itens do documento foram armazenados e estão confirmados pelo sistema.
Identificador Docto	Exibe o número que identifica o documento de entrada. É um número sequencial de controle do WMS e único para cada documento.
Origem Docto	Exibe a origem do documento. A origem do documento pode ser: • Entrada Manual, quando o documento é informado por intermédio dessa função; • Recebimento, quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Recebimento do ERP Datasul; • Transferência Destino, quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Estoque do ERP Datasul e a transação é uma transferência entre depósitos; • Cancelamento NFS, quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Faturamento do ERP Datasul e a transação é o cancelamento de uma nota fiscal de saída; • Reporte Produção: No primeiro reporte da ordem é gerado um documento de entrada no WMS, com número igual ao número da ordem de produção ou igual ao código do item (dependendo do tipo do reporte ser por "Ordem", "Operação", "Ponto de Controle" ou por "Item") e a origem do documento igual a "Reporte Produção". Cada quantidade reportada pode dar origem a uma nova sequência no documento de entrada, dependendo da parametrização realizada na função Parâmetros do Sistema – WM0101 no campo "Número máximo de embalagens fechadas por sequência".
Id Carga	Selecionar, quando existir, o número identificador da carga correspondente ao documento de entrada. Importante: Essa informação não é obrigatória e, quando presente, habilita o botão Geração dos Itens da Carga.
Código Doca	Exibe o código da doca de entrada dos itens do documento.
Motivo Movimento	Selecionar o código do motivo da movimentação manual. Esse motivo está relacionado a uma conta contábil a ser considerada na atualização do estoque do Datasul EMS 2. Importante: Esse campo não é habilitado quando o campo Atualiza Estoque ERP Doc. Manual não estiver assinalado. Inicialmente esse campo apresenta o motivo padrão definido para o local.
Atualiza Estoque ERP Doc. Manual	Quando assinalado, determina que a entrada manual deve atualizar o saldo no módulo Controle de Estoque do Datasul EMS 2. Importante: Esse campo não é habilitado nas seguintes situações: • quando o local estiver parametrizado para não efetuar movimentação de estoque, esse campo não é habilitado para manutenção; • quando o usuário não possuir permissão para alterar. Nesse caso, é considerado o motivo padrão definido para o local; • quando o campo Atualiza Estoque ERP Doc. Manual não estiver assinalado.

Atualiza Estoque Data Atualização	Quando assinalado, determina que a entrada manual deve atualizar o estoque pela data de atualização/implantação do documento. Importante: Esse campo não é habilitado nas seguintes situações: • Quando a opção Atualiza Estoque ERP Doc. Manual estiver dessinalada. • Quando a opção Permitir Atualizar Estoque pela Data de Atualização estiver dessinalada no cadastro de local (WM0240).
--------------------------------------	--

Filtro do Documento

Objetivo da tela:	Permitir filtrar as informações a ser consideradas na exibição desse programa.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documentos	Selecionar a situação dos documentos a ser considerada para exibição nessa função, podendo ser: • Implantados - seleciona documentos que contenham itens com pendências de armazenamento; • Atualizados – seleciona documentos que não contenham itens com pendências de armazenamento; • Todos – seleciona documentos contendo ou não itens com pendências de armazenamento.
Origem do Documento	Assinalar a origem dos documentos a ser considerada para exibição nessa função, podendo ser: • Entrada Manual, quando o documento é informado por intermédio dessa função; • Recebimento, quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Recebimento do ERP Datasul; • Devolução de Picking; • Cancelamento NFS, quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Faturamento do ERP Datasul e a transação é o cancelamento de uma nota fiscal de saída; • Devolução Requisição Estoque – quando o documento for proveniente da integração com o Módulo de Estoque do ERP; • Transferência, quando o documento é proveniente da integração com o Módulo de Estoque do ERP Datasul e a transação é uma transferência entre depósitos; • Reporte Produção; • Doctos Entrada Importação; • Inventário Entrada.
Item	Inserir a faixa de código de item e selecionar a situação a serem consideradas na exibição nessa função, as situações podendo ser: • Implantados - seleciona itens do documento com pendências de armazenamento; • Atualizados – seleciona itens do documento sem pendências de armazenamento; • Todos – seleciona itens do documento contendo ou não pendências de armazenamento.
Classificação	Assinalar o tipo de ordenação na qual os itens selecionados devem ser apresentados, podendo ser: • Sequência do Movimento; • Código do Item.

Vá para Item

Objetivo da tela:	Permitir pesquisar o item informado.
-------------------	--------------------------------------

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ok	Quando acionado, determina o retorno do controle para o documento com o item selecionado.
Localizar	Quando acionado, determina o posicionamento no próximo registro entre a faixa de sequência de movimento informado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código do Item	Inserir o código do item a ser pesquisado no documento selecionado.
Sequência Movto	Inserir a faixa de sequência de movimentos a serem considerados no documento selecionado.

Informação Doca

Objetivo da tela:	Permitir selecionar a doca a ser considerada pela movimentação do documento.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código Doca	Selecionar a doca a ser considerada pela movimentação do documento. Importante: É necessário que a doca selecionada possua o tipo de acordo com a movimentação efetuada e que essa não esteja ocupada por outro documento.

Entrada Manual – Pasta Itens – Tela Principal

Objetivo da tela:	Permitir consultar as informações do item da sequência do documento de entrada.
--------------------------	---

Entrada Manual – Pasta Item – Tela Incluir Item

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações do item referente a sequência do documento de entrada.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Armazenamento Item	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Relacionamento Item X Embalagem (WM0370A) para que possam ser selecionadas as embalagens do item que estão sendo utilizadas para a entrada e gerar a sugestão automática ou manual de armazenamento do item. Essa informação é essencial para a sugestão de armazenamento conforme o tipo de embalagem. Importante: No período compreendido entre a sugestão de armazenamento e a atualização do movimento, o endereço permanece reservado para o item pendente. Com a utilização de Coletores no processo de armazenamento, passa a ser desnecessário o acionamento desse botão.
Devolução Item	Ao acionar esse botão, é efetuada a eliminação da sugestão de armazenamento para o item. Importante: Esse botão somente é habilitado quando alguma sugestão de armazenamento de item já tiver sido efetuada e não confirmada a alocação. Quando do seu acionamento, é apresentada a seguinte mensagem: "Confirma a devolução desse Item?".
Confirmação Alocação	Ao acionar esse botão, é confirmada a alocação do endereço para o item e o saldo armazenado é liberado para movimentação. Importante: Com a confirmação da alocação, a situação do item passa de implantado para atualizado não sendo mais possível a alteração de sugestões ou quantidades. Quando todos os itens estiverem confirmados, o documento de entrada passa da situação implantado para atualizado. Com a utilização de Coletores no processo de armazenamento, passa a ser desnecessário o acionamento desse botão. Esse botão somente é habilitado se o campo "Utiliza Etiquetas nas Movimentações", do programa Cadastro Local (WM0240), não estiver assinalado.

Narrativa do Item	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Narrativa, que permite consultar ou modificar a narrativa do item selecionado.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Selecionar o código do item referente a sequência do documento de entrada.
Referência	Selecionar a referência do item da sequência do documento de entrada quando o item for controlado por referência.
Qtd Item	Inserir a quantidade total do item da sequência do documento de entrada.
Item Sob Encomenda	Quando assinalado, indica que o item da sequência do documento de entrada foi produzido por encomenda. Essa informação determina que item será armazenado de forma automática em endereços do tipo "sob encomenda". ⚠ Nota: Depois da sugestão de armazenamento esse campo é desabilitado para manutenção.
Código Cliente	Inserir o código do cliente caso o item pertença a algum cliente em específico.
Emitente	Inserir o código do emitente correspondente ao item da sequência do documento de entrada.
Nr. Série / Lote	Inserir o número de série ou lote do item da sequência do documento de entrada, quando o item utilizar esse tipo de controle.
Data Validade Lote	Inserir a data de validade do lote do item da sequência do documento de entrada, quando o item for controlado por lote.
Código Doca	Exibe o código da doca de entrada do item do documento.

Relacionamento Item x Embalagem

Objetivo da tela:	Permitir a seleção das embalagens do item a serem utilizadas para o seu armazenamento, sendo que, para cada embalagem selecionada é solicitada a informação da quantidade de embalagens com sua respectiva quantidade de itens por embalagem. Depois da definição dessas informações, essa tela também permite efetuar a sugestão de armazenamento de forma automática ou manual.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Automática	Ao acionar esse botão, é gerada de forma automática a sugestão de armazenamento do item considerando suas respectivas embalagens padrão e os seguintes critérios de alocação: 1º Endereço Sob Encomenda quando o item é destinado ao atendimento de pedidos fabricados sob encomenda; 2º Endereço de Picking do item quando o esse não possui saldo no WMS; 3º Endereço Obrigatório do item ou família a qual esse item pertence; 4º Endereço Preferencial do item ou família a qual esse item pertence; 5º Endereço Normal; 6º Endereço Preferencial de outro item ou família; 7º Endereço Excedente, ultima opção para armazenamento. ⓘ Importante: Esse botão é habilitado depois da informação de todas as embalagens do item. Para as sugestões de armazenamento serão abertas tarefas de armazenamento caso parametrizadas na pasta Tarefas do programa Parâmetros do Sistema (WM0101). ⓘ Importante Regra para direcionar quantidades recebidas menores que item/embalagem para Endereço de Picking: Objetivo: Direcionar as quantidades recebidas menores que Item/Embalagem para Endereços de Picking, auxiliando na gestão do armazém. Parâmetros no programa WM0210: • Direciona quantidade menor que item/embalagem para End. Picking: Este parâmetro indica que todas as quantidades menores que item/embalagem devem entrar para End. Picking. • Permite estouro da capacidade de picking: Este parâmetro indica que mesmo quando a capacidade do End. Picking estiver estourada, todas as quantidades que estão recebendo devem ser armazenadas no End. Picking.

	Nova regra de sugestão de armazenamento Automática: Quando o programa gerar a Sugestão de armazenamento automática para a quantidade que está sendo armazenada e esta for menor que item/embalagem deverá validar os parâmetros citados acima para direcionar esta quantidade para End. de Picking. Quando o tipo de controle do item for: • Por Lote/Referência: Este deverá validar a Data de Validade do lote que esta entrando e se esta é menor ou igual a Data de Validade dos lotes que estão no end. de picking, deverá enviar esta quantidade menor que item/embalagem para o End. picking. Se esse End. picking estiver com capacidade estourada deverá validar o parâmetro "Permite estouro da capacidade de picking" antes de armazenar, caso contrário deverá ir para end. normal. • Por Serial/Número de Série: O novo processo valida o parâmetro "Direciona quantidade menor que item/embalagem para End. Picking" se estiver marcado, deverá enviar esta quantidade menor que item/embalagem para o End. picking. Se esse End. picking estiver com capacidade estourada deverá validar o parâmetro "Permite estouro da capacidade de picking" antes de armazenar no end. picking, caso contrário deverá ir para end. normal. • Este processo quando parametrizado funcionará para todos os tipos de Entrada.
Manual	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Endereço das Embalagens (WM0370D), na qual é possível sugerir manualmente o endereço de armazenamento das embalagens, respeitando as restrições de armazenamento de cada endereço. Importante: Esse botão é habilitado após a informação de todas as embalagens do item.
Fechar	Ao acionar esse botão, fecha a tela corrente, desconsidera todos os dados informados, e retorna a tela Entrada Manual (WM0370) .
Alterar	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Embalagem do Item (WM0370B) , na qual pode ser modificadas a quantidade das embalagens e a quantidade dos itens a serem considerados para a sugestão de armazenagem.
Inclui	Ao acionar esse botão, a embalagem selecionada é considerada para a entrada do item, sendo apresentada a tela Embalagem do Item (WM0370B) para informação das quantidades. Importante: O sistema permite armazenar a quantidade total do item em diferentes embalagens.
Retira	Ao acionar esse botão, é desconsiderada a embalagem selecionada e as quantidades informadas para a entrada do item.
Retira Todos	Ao acionar esse botão, são desconsideradas todas as embalagens e suas respectivas quantidades já informadas para a entrada do item.

Embalagem do Item

Objetivo da tela:	Permitir inserir as informações da embalagem do item.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embalagem	Exibe a embalagem selecionada para manutenção das quantidades de embalagens e itens por embalagem.
Volume Embalagem	Exibe o volume da embalagem selecionada.
Peso Embalagem	Exibe o peso da embalagem.
Qtd embalagem	Exibe a quantidade de embalagens a ser considerada para o item, podendo essa ser alterada. Importante: O sistema sugere as embalagens a serem consideradas para o item. Exemplo: Ao relacionar 239 itens a uma embalagem cuja capacidade seja 10 itens o sistema apresentará uma sugestão de 23 embalagens para o item, deixando um saldo de 9 embalagens pendentes para relacionar. Para o saldo de 9 itens, deverá ser efetuado um novo relacionamento, no qual poderá ser utilizada a mesma embalagem ou outra, ficando a critério dos padrões praticados pela empresa.
Qtd Item	Exibe a quantidade máxima de itens por embalagem ou o saldo da quantidade de itens a embalar. Essa quantidade pode ser alterada para menor quando necessário.

Box das Embalagens

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações do endereço para o armazenamento da embalagem selecionada.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Alocar	Ao acionar esse botão, é gerada a sugestão do endereço para armazenagem das embalagens e são abertas as tarefas de armazenamento caso parametrizadas na pasta Tarefas do programa Parâmetros do Sistema (WM0101). Importante: Esse botão é habilitado quando todas as embalagens possuírem uma sugestão de endereço de armazenamento.
Fechar	Ao acionar esse botão, fecha essa tela, retornando a tela Entrada Manual (WM0370). Importante: O acionamento desse botão implica na perda das sugestões de endereçamento das embalagens. As sugestões somente são efetivadas por intermédio do botão Alocar.
Alterar	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Manutenção Embalagem Endereço (WM0370E) , na qual é possível manter o endereço sugerido para o armazenamento da embalagem selecionada.
Inclui	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Manutenção Embalagem Endereço (WM0370E) , na qual é possível informar a sugestão de endereço para o armazenamento da embalagem selecionada.
Retira	Ao acionar esse botão, é retirada a sugestão de endereço de armazenamento da embalagem selecionada.
Retira Todos	Ao acionar esse botão, são retiradas todas as sugestões de endereço de armazenamento das embalagens.

Manutenção Embalagem Endereço

Objetivo da tela: Permitir inserir as informações do endereço da embalagem.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Qtd embalagem	Inserir a quantidade de embalagens a serem consideradas para a sugestão de endereço de armazenamento. Importante: Inicialmente o sistema sugere a quantidade total de embalagens que ainda não foram relacionadas a um endereço. Essa quantidade pode ser alterada permitindo que as embalagens possam ser armazenadas em endereços diferentes.
Qtd Item	Exibe a quantidade de itens por embalagem.
Box	Selecionar o endereço a ser considerado para a sugestão de armazenamento. Importante: Ao informar um identificador de endereço, são exibidos os campos bloco, rua, nível e coluna. Caso contrário, informados bloco, rua, nível e coluna, é exibido o identificador do endereço.
Bloco	Exibe o código do bloco do endereço informado, podendo ser alterado.
Rua	Exibe como padrão o código da rua do endereço informado, podendo ser alterada.
Nível	Exibe como padrão o código do nível do endereço informado, podendo ser alterado.
Coluna	Exibe como padrão o código da coluna do endereço informado, podendo ser alterada.

Entrada Manual – Pasta Embalagens – Tela Principal

Objetivo da tela: Descreva o principal objetivo da tela.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embalagem	Exibe o código da embalagem do item.
Qtd Embalagem	Exibe a quantidade de embalagens do item.
Qtd Item	Exibe a quantidade do item por embalagem.
Id. Endereço	Exibe o código do identificador do endereço da embalagem.
Tipo Movto	Exibe o tipo de movimento gerado pela alocação para as embalagens. Sempre são gerados dois movimentos: • Saída – movimento de saída da embalagem podendo referenciar o endereço de uma doca quando informado. Esse movimento é representado pela cor vermelha, permitindo uma rápida identificação; • Entrada – movimento de entrada da embalagem no endereço de armazenamento sugerido pela alocação. Esse movimento é representado pela cor verde, permitindo uma rápida identificação.
Bloco	Exibe o bloco do identificador do endereço da embalagem.
Rua	Exibe a rua do identificador do endereço da embalagem.
Nível	Exibe o nível do identificador do endereço da embalagem.
Coluna	Exibe a coluna do identificador do endereço da embalagem.
Posição End	Exibe a posição do identificador do endereço da embalagem.

Entrada Manual – Pasta Embalagens – Tela Embalagem

Objetivo da tela: Permitir consultar as informações geradas pela alocação das embalagens.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Concluir Movimento	Ao acionar esse botão, é confirmada a alocação do movimento selecionado. Esse movimento corresponde a um tipo de embalagem, suas respectivas quantidades de embalagens e de itens por embalagem e um endereço de armazenamento de um item do documento de entrada. Também é permitida a confirmação de alocação para todos os movimentos de um item do documento de entradas. Para tal, é necessário selecionar a Pasta Itens\Item da tela Entrada Manual e acionar o botão Confirmação Alocação. ❗ Importante: Confirmada a alocação essa transação não poderá ser desfeita. Caso tenham sido geradas tarefas de armazenamento, essas são concluídas. Para desfazer a entrada é necessário proceder uma saída por intermédio do programa Saída Manual (WM0390) e uma nova entrada por intermédio dessa função. Com a utilização de Coletores no processo de armazenamento, passa a ser desnecessário o acionamento desse botão. Esse botão somente é habilitado se o campo "Utiliza Etiquetas nas Movimentações", do programa Cadastro Local (WM0240), não estiver assinalado.
Conclui Movimento Etiqueta	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM0370H, a qual permitira informar manualmente as etiquetas do movimento de entrada e confirmar a alocação. ❗ Importante: Utilizado quando, por qualquer motivo, não for possível o uso de coletores para a leitura das etiquetas. Esse botão somente é habilitado quando o campo "Utiliza Etiquetas nas Movimentações" do programa Cadastro Local (WM0240) estiver assinalado.
Eliminar Movimento	Ao acionar esse botão, é desfeita a sugestão de armazenamento do movimento selecionado. ❗ Importante: Esse botão somente é habilitado quando alguma sugestão de armazenamento de item já tiver sido efetuada e não confirmada a alocação. Quando do seu acionamento, é apresentada a seguinte mensagem: "Confirma a devolução desse Item?".

WM0370H

Objetivo da tela:

Permitir informar manualmente as etiquetas do movimento de entrada e confirmar a alocação.

Importante:

Essa tela deve ser utilizada sempre que, por qualquer motivo, houver a necessidade de uma entrada manual de embalagens/itens com etiquetas e não for possível o uso de coletores para a leitura das etiquetas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirmar	Ao acionar esse botão, é confirmada a leitura manual da etiqueta, confirmando sua alocação ao endereço sugestão.
Eliminar Documento	Ao acionar esse botão, é retirada a leitura manual da etiqueta selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Id Etiqueta	Inserir o código da etiqueta da embalagem do movimento entrada para confirmação da alocação.
Qtd Retirar	Exibe a quantidade de itens a ser retirado da etiqueta informada. Importante: Na entrada manual esse campo não é habilitado; assume valor zero.

Importante

Sugerimos que após a atualização do Inventário os documentos cuja origem docto seja "Inventário Entrada" ou "Inventário Saída", os mesmos possam ser eliminados através do programa WM0335, afim de melhorar a performance do mesmo, pois geralmente estes documentos possuem muitos itens.

Conteúdos Relacionados:

- Segurança por Estabelecimento – Warehouse Management System
- Parâmetros do Sistema (WM0101)
- Manutenção de Estabelecimento (WM0260)
- Local (WM0240)
- Carga (WM0430)
- Etiqueta (WM0120)
- Cadastro Endereço (WM0280)
- Docas (WM1060)
- Item (WM0108)
- Referência do Item (WM0160)
- Manutenção Item x Embalagem x Local (WM0192)
- Embalagens do Item x Emitente (WM0191)
- Motivo de Movimentação Manual (WM0115)
- Eliminação de Movimentos do WMS - WM0335

Macro desconhecida:'rate'

Outras Ações/Ações Relacionadas:

