

Acerto de Inventário do Estoque - WM2011

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Acerto de Inventário do Estoque - WM2011

Visão Geral do Programa

Para que o acerto de inventário do módulo de Estoque do ERP-Datasul seja possível, além de já estar atualizado o inventário no WMS, é necessário que no momento da geração do inventário por intermédio do programa [Geração Inventário \(WM2001\)](#) o campo **Gera Acertos Estoque ERP** da pasta **Parâmetro** seja assinalado.

Acerto Inventário Estoque – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Inserir uma faixa de código de itens para geração do movimento de acerto do estoque.
Família	Inserir uma faixa de famílias para geração do movimento de acerto do estoque.

Acerto Inventário Estoque – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Permitir determinar os parâmetros a serem considerados na geração da listagem.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento do WMS correspondente ao inventário a ser considerado para o acerto do estoque do ERP Datasul.
Local	Selecionar o local do estabelecimento do WMS correspondente ao inventário a ser considerado para o acerto do estoque do ERP Datasul.
Data inventário	Exibe a data do último inventário aberto no WMS, permitindo alterar para a data correspondente ao inventário a ser considerado para o acerto do estoque do ERP Datasul.
Atualizar pela Diferença WMS	Quando assinalado, indica que o acerto deverá atualizar o estoque pela diferença. Nesse caso, o sistema calcula a diferença do saldo atual e a quantidade encontrada no WMS para atualizar o ERP. Exemplo: Saldo Atual: 5 Contagem: 7 Considerando os valores acima, será gerado um movimento de entrada de 2 unidades.
Num Invent	Inserir o número do inventário a ser considerado para a geração dos movimentos de acerto do estoque do ERP Datasul.
Relatório	Selecionar o acerto a ser efetuada pelo relatório. As opções disponíveis são: • Posição do Inventário – efetua os acertos pelos itens e ou famílias lidos no inventário; • Posição Total do Estoque – efetua os acertos pela posição total do estoque, considerando todos os itens e ou famílias selecionados.
Contagem	Selecionar o acerto a ser efetuado no estoque do ERP Datasul. As opções disponíveis são: • 1a Contagem – assume a primeira contagem para acerto do estoque, dispensando, independentemente do resultado, segunda e terceira contagens; • Todas as Contagens – é gerado o acerto pela última contagem realizada, baseado na seguinte regra: • Se a primeira contagem for igual ao saldo, conclui o inventário; caso contrário solicita a segunda contagem. • Se a segunda contagem for igual ao saldo ou igual à primeira contagem, conclui o inventário; caso contrário solicita a terceira contagem.

	Quando solicitada a terceira contagem, em função das leituras anteriores não terem se igualado ao saldo e nem entre si, o inventário é concluído depois da leitura, assumindo a quantidade da terceira contagem.																																				
Elimina Saldo Lote/Refer ERP	Quando assinalado o campo Elimina Saldo Lote\Refer ERP, serão eliminados os saldos dos itens Lote/Refer que não foram contados no WMS no acerto do ERP. Exemplo:: Saldo do item no WMS e Estoque Antes de Atualizar inventario no ERP <u>WM0402 - Saldo do item 171122L no WMS</u> <table><tr><td>Endereço 156</td><td>lote 11</td><td>quantidade 1543</td></tr><tr><td>Endereço 172</td><td>lote 002</td><td>quantidade 778</td></tr></table> <u>CE0830 - Saldo do item 171122L no Estoque</u> <table><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 10</td><td>quantidade 1234</td></tr><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 11</td><td>quantidade 1549</td></tr><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 12</td><td>quantidade 999</td></tr><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 001</td><td>quantidade 111</td></tr><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 002</td><td>quantidade 222</td></tr><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 003</td><td>quantidade 333</td></tr></table> Saldos dos itens no WMS e Estoque Após Atualizar inventario no ERP. Campo Elimina Saldo Lote\Refer ERP marcado <u>WM0402 - Saldo do item 171122L no WMS</u> <table><tr><td>Endereço 156</td><td>lote 11</td><td>quantidade 1111</td></tr><tr><td>Endereço 172</td><td>lote 002</td><td>quantidade 778</td></tr></table> <u>CE0830 - Saldo do item 171122L no Estoque</u> <table><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 11</td><td>quantidade 1111</td></tr><tr><td>Deposito WM7</td><td>lote 002</td><td>quantidade 778</td></tr></table>	Endereço 156	lote 11	quantidade 1543	Endereço 172	lote 002	quantidade 778	Deposito WM7	lote 10	quantidade 1234	Deposito WM7	lote 11	quantidade 1549	Deposito WM7	lote 12	quantidade 999	Deposito WM7	lote 001	quantidade 111	Deposito WM7	lote 002	quantidade 222	Deposito WM7	lote 003	quantidade 333	Endereço 156	lote 11	quantidade 1111	Endereço 172	lote 002	quantidade 778	Deposito WM7	lote 11	quantidade 1111	Deposito WM7	lote 002	quantidade 778
Endereço 156	lote 11	quantidade 1543																																			
Endereço 172	lote 002	quantidade 778																																			
Deposito WM7	lote 10	quantidade 1234																																			
Deposito WM7	lote 11	quantidade 1549																																			
Deposito WM7	lote 12	quantidade 999																																			
Deposito WM7	lote 001	quantidade 111																																			
Deposito WM7	lote 002	quantidade 222																																			
Deposito WM7	lote 003	quantidade 333																																			
Endereço 156	lote 11	quantidade 1111																																			
Endereço 172	lote 002	quantidade 778																																			
Deposito WM7	lote 11	quantidade 1111																																			
Deposito WM7	lote 002	quantidade 778																																			

Acerto Inventário Estoque – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito [Pasta Impressão](#).

Conteúdos Relacionados:

[Manutenção de Estabelecimento \(WM0260\)](#)

[Cadastro Local \(WM0240\)](#)

[Acerto de Inventário no WMS \(WM2010\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm2011](#)
[acerto_de_inventario_do_estoque](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso