

Conferência WMS x Estoque - WM2022

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Conferência WMS x Estoque - WM2022

Visão Geral do Programa

Permitir a emissão de um relatório comparativo dos saldos dos itens existente no módulo de Estoque do ERP Datasul com as quantidades apuradas em um determinado inventário do WMS.

Conferência Inventário x Estoque – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Inserir uma faixa de itens a serem consideradas na emissão da conferência.
Família	Inserir uma faixa de famílias a serem consideradas na emissão da conferência.

Conferência Inventário x Estoque – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Permitir definir os parâmetros a serem considerados para a impressão das fichas para o inventário.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Selecionar o estabelecimento do WMS correspondente ao inventário a ser considerado para a conferência com o estoque do ERP Datasul.
Local	Selecionar o local do estabelecimento do WMS correspondente ao inventário a ser considerado para a conferência com o estoque do ERP Datasul.
Data inventário	Exibe a data do último inventário aberto no WMS, permitindo alterar para a data correspondente ao inventário a ser considerado para a conferência com o estoque do ERP Datasul.
Apenas Itens com Diferença	Quando assinalado, a conferência considera apenas os itens que apresentam diferenças de quantidade em estoque e lida pelo inventário.
Num Invent	Inserir o número do inventário a ser considerado para a conferência com o estoque do ERP Datasul.
Atualizar pela Diferença WMS	Quando assinalado, indica que o acerto deverá atualizar o estoque pela diferença. Nesse caso, o sistema calcula a diferença do saldo atual e a quantidade encontrada no WMS para atualizar o ERP. Exemplo: Saldo Atual: 5 Contagem: 7 Considerando os valores acima, será gerado um movimento de entrada de 2 unidades.
Relatório	Selecionar a comparação a ser efetuada pelo relatório. As opções disponíveis são: • Posição do Inventário – lista os itens lidos no inventário e os compara com o estoque do ERP Datasul; • Posição Total Estoque – lista todos os itens do estoque do ERP Datasul e apresenta as diferenças com os itens do inventário.
Contagem	Selecionar a contagem para conferência. As opções disponíveis são: • 1ª Contagem – assume a primeira contagem para conferência; • Todas as contagens – é realizada a conferência pela última contagem realizada, baseada na seguinte regra: • Se a primeira contagem for igual ao saldo, assume essa para conferência. • Se a segunda contagem for igual ao saldo ou igual à primeira contagem, assume a segunda.

- Quando solicitada a terceira contagem, em função das leituras anteriores não terem se igualado ao saldo e nem entre si, assume a quantidade da terceira contagem para conferência.

Conferência Inventário x Estoque – Pasta Impressão

Objetivo da tela: Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito [Pasta Impressão](#).

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)

[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm2022](#)

[conferencia_wms_x_estoque](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)