

Itens Faltantes Inventário Geral WMS - WM1022

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

Itens Faltantes Inventário Geral WMS - WM1022

Visão Geral do Programa

Emitir o relatório "Itens Faltantes Inventário Geral WMS" quando for realizado o inventário WMS de todos endereços de determinado local do armazém WMS. O objetivo deste relatório é listar qual(is) endereço(s)/item(s) não foram gerados para determinado local, ou quando o item não tiver nenhum saldo no WMS e possuir saldo no ERP, ou caso determinado endereço foi eliminado após o processo de geração do inventário. Para isto se faz necessário que o relacionamento "Embalagens do Item (WM0192) esteja cadastrado. Itens que não possuem este relacionamento não serão listados. O relatório tem a opção de classificação por Item ou Endereço.

Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Permitir inserir faixas de endereço para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Bloco	Inserir o código inicial e final do bloco a ser pesquisado.
Rua	Inserir o código inicial e final da rua a ser pesquisada.
Nível	Inserir o código inicial e final do nível a ser pesquisado.
Coluna	Inserir o código inicial e final da coluna a ser pesquisada.

Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Permitir determinar a classificação a serem considerada na geração da listagem.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Por Item	O relatório irá ordenar as informações pelo código do item.
Por Endereço	O relatório irá ordenar as informações pelo código do endereço (box).

Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Permitir determinar os parâmetros a serem considerados na geração da listagem.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento que o inventário foi gerado.
Local	Inserir o código do local que o inventário foi gerado.
Data Inventário	Informar a data que o inventário foi gerado.

Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

Descrição dos campos impressos no relatório:

Campo:	Descrição:
Id. Endereço	Número do identificador de endereço.
Endereço	Localização completa - Bloco/Rua/Nível/Coluna.
Item	Código do item.
Descrição	Descrição do item.
Referência	Referência do item.

Lote	Número de série/lote do item.
Tipo Controle	Indica o tipo de controle do item, podendo ser: Total, Consignado, Débito Direto ou Físico.
Observação	Indica a origem pela qual o endereço/item foi listado no relatório.
Comp. End. Outro Item	Indica se o item compartilha endereço com outro item.
Comp. End. Outro Lote	Indica se o Item compartilha endereço com outro lote.

Observação

As Colunas "Tipo Controle", "Comp.End. Outro Item" e "Comp.End. Outro Lote" não é apresentada nas opções de impressão "Arquivo" ou "Terminal" devido a limitação de quantidades de colunas. Somente na opção "Planilha".

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#) [warehouse_management_system](#)
[mwm](#) [versao_12](#) [wm1022](#) [itens_faltantes_inventario_geral_wms](#)
[inventario_wms](#) [inventario_geral_wms](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)