

Manutenção Packing - WM1070

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção Packing - WM1070

Visão Geral do Programa

A grande maioria dos movimentos de saída do WMS é gerada por intermédio da integração com o módulo de Faturamento do ERP Datasul. Esses movimentos geram suas correspondentes tarefas de picking (separação do produto para embarque) que são pré-requisitos para a manutenção do packing (acondicionamento de volumes para transporte e entrega ao cliente). Para itens que sofrem packing, cada volume (packing) gerado pode conter qualquer combinação de embalagens com seus respectivos itens. Para os que não sofrem, é possível, por intermédio dessa função a geração automática de um packing para cada embalagem, o que significa dizer que da mesma forma como o item é embalado e armazenado, esse será despachado. A tarefa de packing é concluída automaticamente quando a quantidade total do packing corresponder a quantidade total dos itens do movimento de picking. Por intermédio do programa [Manutenção Embarques \(WM0550\)](#), os packings são liberados para o faturamento do ERP Datasul.

Manutenção Packing – Pasta Movimento

Objetivo da tela:	Permitir a montagem de volumes para liberação dos embarques do WMS para o módulo Faturamento do ERP Datasul.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Reabrir Tarefa	Ao acionar esse botão, é reaberta a tarefa de packing para o resumo selecionado, permitindo efetuar a manutenção ou eliminação.
Filtro	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM1070A , a qual permite que sejam selecionados itens e movimentos de packing a serem tratados por essa função.
Packing	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM1070E , a qual permite que sejam informadas as embalagens, quantidade de embalagens e quantidade total de itens embalados.
Automático	Ao acionar esse botão, é gerado um packing para cada embalagem dos itens que não sofrem packing.

WM1070A

Objetivo da tela:	Permitir selecionar os itens e movimentos de packing a serem tratados por essa função.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Inserir uma faixa de códigos de itens a ser selecionada para exibição e ou tratamento por essa função.
Referência	Inserir uma faixa de referências dos itens a ser selecionada para exibição e ou tratamento por essa função.
Nr. Série / Lote	Inserir uma faixa de números de séries ou lotes dos itens a serem selecionados para exibição e ou tratamento por essa função.
Mostra Packing Pendentes	Quando assinalado, apresenta somente os processos de packing não concluídos (Qty Item Packing menor que Qty Item Picking).
Mostra Todos	Quando assinalado, apresenta todos os processos de packing.

WM1070E

Objetivo da tela:	Permitir a criação e identificação do volume e a confirmação de quantidade do item contida nesse volume.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Cod. Volume	Inserir o código da embalagem, correspondente ao volume, a ser utilizado para a tarefa de packing do item selecionado.
ID Packing	Inserir o código da etiqueta de packing a ser relacionada ao volume.
Nr. Volume	Inserir a quantidade de volumes a ser utilizada para a tarefa de packing do item selecionado.
Qtd Item	Inserir a quantidade total do item, acondicionado nos volumes da sequência do packing.

Manutenção Packing – Pasta Packing

Objetivo da tela: Permitir consultar os volumes criados para o embarque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Ao acionar esse botão, é apresentada a tela WM1070B , a qual permite que sejam selecionados itens e movimentos de packing a serem tratados por essa função.
Itens	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1070D , na qual são apresentados os itens do volume selecionado.
Eliminar	Ao acionar esse botão, será eliminada a sequência do packing correspondente ao volume selecionado. Importante: A eliminação é permitida somente quando o packing estiver com o status diferente de concluído. Quando o packing estiver com o status concluído, deverá ser reaberta a tarefa de packing por intermédio do botão Reabrir Tarefa.

WM1070B

Objetivo da tela: Permitir filtrar as informações a serem apresentadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cod. Volume	Informar uma faixa de códigos de embalagens correspondentes aos volumes do packing a serem selecionados para exibição e ou tratamento por essa função.
Sequência Volume	Informar uma faixa de sequências do packing correspondentes aos volumes a serem selecionados para exibição e ou tratamento por essa função.

WM1070D

Objetivo da tela: Permitir consultar os itens e etiquetas previamente separadas com seus respectivos volumes de packing.

Manutenção Packing – Pasta Packing Item

Objetivo da tela: Permitir consultar os itens por volumes (packings) do embarque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Filtro	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1070C , a qual permite que sejam selecionados itens e movimentos de packing a serem tratados por essa função.
Modificar	Ao acionar esse botão, será apresentada a tela WM1070F , a qual permite que seja modificada a quantidade de itens correspondente a sequência do packing selecionada.
Eliminar	Ao acionar esse botão, será eliminada a sequência do packing selecionada.

Importante:
A eliminação é permitida somente quando o packing estiver com o status diferente de concluído. Quando o packing estiver com o status concluído, deverá ser reaberta a tarefa de packing por intermédio do botão Reabrir Tarefa.

WM1070C

Objetivo da tela: Permite filtrar as informações para serem apresentadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cod. Volume	Informar uma faixa de códigos de embalagens correspondentes aos volumes do packing para exibição e ou tratamento por essa função.
Sequência Volume	Informar uma faixa de sequências do packing correspondentes aos volumes para exibição e ou tratamento por essa função.
Item	Inserir uma faixa de códigos de itens para exibição e ou tratamento por essa função.
Referência	Inserir uma faixa de referências dos itens para exibição e ou tratamento por essa função.
Nr. Série / Lote	Inserir uma faixa de números de séries ou lotes dos itens para exibição e ou tratamento por essa função.
Etiqueta	Inserir uma faixa de números de etiquetas para exibição ou tratamento por essa função.

WM1070F

Objetivo da tela: Permitir informar a quantidade de itens correspondente a sequência do packing selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Quantidade Item	Inserir a quantidade de itens correspondente a sequência do packing selecionada.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento – Warehouse Management System](#)

[Item \(WM0108\)](#)

[Embalagem do Item x Emitente \(WM0191\)](#)

Picking por intermédio do programa [Saída Manual \(WM0390\)](#) ou por intermédio da integração com módulo Coleta de Dados do ERP Datasul.

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [logistica](#)
[warehouse_management_system](#) [mwm](#) [versao_12](#) [wm1070](#)
[manutencao_packing](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso