

Manutenção de Alocação Ordens Produção - CP0319

 Tempo aproximado para leitura: 5 minutos

Manutenção de Alocação Ordens Produção - CP0319

Visão Geral do Programa

Para itens com tipo de formulação [concentração/ppm](#) ou [veículo](#):

- As quantidades dos lotes em estoque serão alocadas até atender a concentração/ppm padrão do item da reserva;
- Independentemente da correção das quantidades das reservas dos itens com concentração/ppm, o item somente será balanceado no momento do acionamento do botão Balancear e a alocação será realizada na confirmação;
- Não haverá alocação de alternativos, mesmo que tenha sido parametrizado para proceder desta forma.

Objetivo da tela:	Avaliar saldos de estoque dos componentes para os itens da ordem de produção, bem como alocar essas quantidades para atender a essas ordens (de forma total, parcial ou proporcional), ou ainda, estornar alocações anteriores.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Quando acionado, apresenta a tela Parâmetros Alocação.
Balanceamento	Quando acionado, efetua o balanceamento dos veículos com base na quantidade requisitada dos itens com controle de formulação por concentração/PPM.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ordem Produção	Exibe o número da Ordem de Produção selecionada.
Situação	Exibe a situação (status) da Ordem.
Qtde Ord	Exibe a quantidade a ser produzida na ordem.
Item	Exibe o código / descrição / unidade de medida do item da Ordem de Produção.

A tela apresenta-se dividida em três partes, exibidas e descritas a seguir:

Aba à esquerda: Exibe as reservas da ordem de produção a serem requisitadas.

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código do item reservado para a ordem.
Quant. Orig.	Exibe a quantidade original do item para a ordem.
Quant. Alloc.	Exibe a quantidade alocada do item para a ordem.
Quant. Alloc. Física	Exibe a quantidade alocada física do item para a ordem.
Quant. Atend	Exibe a quantidade atendida do item para a ordem.
Saldo à Alloc	Exibe a quantidade do item que falta alocar para a ordem.
Descrição	Exibe a descrição do item da ordem de produção.
% PPM	Exibe a concentração/PPM do item da reserva.

Aba superior à direita: Exibe os saldos em estoque disponíveis para requisição do item selecionado pelo cursor, à esquerda.

Campo:	Descrição:
Estabel.	Exibe os códigos dos estabelecimentos onde há saldo de estoque do item selecionado.
Depósito	Exibe os códigos dos depósitos onde há saldo de estoque do item selecionado.
Localização	Exibe a localização do item dentro do depósito.
Lote	Exibe a identificação do lote armazenado na localização.

Disponível	Exibe a quantidade disponível do item na localização.
Quant Alloc	Exibe a quantidade alocada do item nesse depósito/localização.
Quant Atual	Exibe a quantidade física do estoque. Quant Atual = Quant. Disponível + Quant Alocada
Validade	Exibe a validade do item selecionado.
% PPM	Exibe a concentração/ppm do lote nesse depósito/localização.

Aba inferior à direita: Exibe os saldos movimentados para atender a reserva. Ao acionar o botão “confirma” a requisição irá se efetivar.

Campo:	Descrição:
Estabel.	Exibe os códigos dos estabelecimentos de onde foram movimentadas quantidades do item selecionado.
Depósito	Exibe os códigos dos depósitos de onde foram movimentadas quantidades do item selecionado.
Localização	Exibe a localização do item dentro do depósito.
Lote/Série	Exibe a identificação do lote movimentado quando este possuir tipo de controle de estoque por lote/série.
Quant Alloc	Exibe a quantidade alocada do item.
Quant. Alloc. Física	Exibe a quantidade alocada física do item.
Validade	Exibe a validade do item selecionado

Parâmetros:

Objetivo da tela:	Selecionar se devem ou não ser considerados saldos de estoque zerados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Mostra Saldos Zerados	Quando assinalado serão considerados inclusive os depósitos com saldo zerado do item selecionado.

Filtro Materiais – CP0319A

Objetivo da tela:	Estabelecer limites para seleção de materiais.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Depósito	Inserir um código inicial e final de local de depósito, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados materiais cujo depósito esteja dentro desse limite.
Lote	Inserir um código inicial e final de lote, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados materiais cujos lotes estejam dentro desse limite.  Nota: Essa informação somente é válida quando o material possuir controle de estoque por lote.
Localização	Inserir um código inicial e final de localização do material, estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados materiais cuja localização esteja dentro desse limite.

Filtro Materiais – CP0319B

Objetivo da tela:	Estabelecer limites para seleção de materiais.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Exibe o código do estabelecimento movimentado.
Depósito	Exibe o código do depósito movimentado.
Localização	Exibe a localização do item dentro do depósito.
Lote/Série	Exibe a identificação do lote movimentado quando este possuir tipo de controle de estoque por lote/série.
Quantidade	Inserir a quantidade do item a ser alocada. Importante: Esse campo somente é apresentado quando o item for um veículo ou não está definido para utilizar o conceito de Concentração ou PPM.
Qtde Física	Inserir a quantidade física do item a ser alocada. Nota: Quando informado a quantidade física do item, o sistema sugere automaticamente a quantidade teórica, de acordo com o percentual de concentração ou PPM do item. Importante: Esse campo somente é apresentado quando o item utilizar o conceito de Concentração ou PPM.
Qtd Teórica	Inserir a quantidade teórica do item a ser alocada. Nota: Quando informado a quantidade teórica do item, o sistema sugere, automaticamente, a quantidade física, de acordo com o percentual de concentração ou PPM do lote. Importante: Esse campo somente é apresentado quando o item utilizar o conceito de Concentração ou PPM.
PPM Item	Exibe o percentual de concentração do item. Importante: Esse campo somente é apresentado quando o item utilizar o conceito de Concentração ou PPM.
PPM Lote	Exibe o percentual de concentração do item no lote. Importante: Esse campo somente é apresentado quando o item utilizar o conceito de Concentração ou PPM.

Componentes OCX
Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente TotvsTreeList a partir da Release 12.1.2307, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização

Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [producao](#) [versao_12](#)
[manutencao_alocacao_ordens_producao](#) [cp0319](#) [datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso