

Transferência de Materiais - CP0310

 Tempo aproximado para leitura: 13 minutos

Transferência de Materiais - CP0310

Visão Geral do Programa

A requisição sumária é um facilitador da tarefa de transferência de materiais dos depósitos de origem para os depósitos das linhas de processo. Somente ordens de processo trabalham com requisição sumária, já que ordens de serviço tem características de ordens sob encomenda.

No momento da transferência o usuário pode optar pela transferência total ou parcial da requisição sumária por intermédio da seleção de depósitos de origem, itens e percentual da quantidade da requisição sumária a transferir.

Se o item da reserva a ser transferida não tiver saldo suficiente em estoque no depósito de origem é possível a utilização dos seus alternativos para complementar o saldo a ser transferido.

 **Importante:**

Para utilizar o item alternativo quando não há saldo de estoque suficiente do item original da reserva, existem duas opções:

- 1) Cadastrar uma reserva do item alternativo para a ordem de produção por intermédio da [Manutenção Ordem Produção - CP0301](#);
- 2) Aguardar o momento da requisição do material para a ordem de produção e selecionar os itens alternativos que serão apresentados para complementar o saldo do item original da reserva.

Para itens com tipo de formulação concentração/ppm ou veículo:

- As quantidades dos lotes em estoque serão transferidas até atender a concentração/ppm padrão do item da reserva.
- Independentemente da correção das quantidades dos itens com concentração/ppm da requisição sumária, o item veículo será transferido do depósito de origem para o de processo na quantidade da requisição sumária. Seu eventual balanceamento ocorrerá somente no momento da requisição do material para a ordem de produção.

Transferência Materiais – CP0310

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível transferir e devolver materiais, estabelecendo faixa de itens e depósitos de origem.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Ao ser acionado apresenta a tela Parâmetros Localização - CP0310E.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Requisição Sumariada	Exibe o número da requisição sumarizada selecionado.
Tipo Transação	Permite selecionar o tipo de transação desejado, podendo ser: Transferência : Efetiva a retirada de materiais do depósito, realizando a entrada no depósito de fábrica (processo), isto é, efetua a transferência física para o chão de fábrica e contabilmente é feita a transferência da conta saldo em estoque de materiais para a conta saldo de materiais em transformação, portanto são realizados dois movimentos de espécie "TRA" que não são considerados consumo, pois o consumo efetivo será efetuado no momento do Reporte, na geração da requisição. Devolução : Esta opção tem o objetivo de devolver materiais que não serão utilizados no chão de fábrica. Efetiva a retirada de materiais do depósito de fábrica (processo), realizando a entrada no depósito de materiais, isto é, efetua a transferência física do chão de fábrica para o estoque e contabilmente é feita a transferência da conta saldo em estoque de materiais em transformação para a conta saldo de estoque de materiais, portanto são realizados dois movimentos de espécie "TRA" que não são considerados consumo.
Estab	Exibe o código do estabelecimento da ordem de produção.
Conta	Exibe e permite alterar o código da conta contábil da ordem de produção.
Centro de Custo	Exibe e permite alterar o código do centro de custo da ordem de produção.
Data Transação	Exibe e permite alterar a Data da transação da ordem de produção (formato dd/mm/aaaa).

Campo:	Descrição:
Percentual a Transferir	Permite inserir o percentual a transferir/devolver de cada item da requisição sumária.
Depósito Destino	Inserir o depósito de destino para os itens da requisição.
Localiz Destino	Inserir uma localização dentro do depósito destino para os itens da requisição.  Nota: Esse campo somente estará habilitado, se na tela Parâmetros Localização, tiver sido selecionada a opção "Deseja informar localização única para transferência?".
Depósito Origem	Inserir um intervalo de depósitos de origem para seleção dos itens da requisição.
Item	Inserir um intervalo de itens dentro do depósito de saída.

Parâmetros Localização – CO0310E

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível estabelecer parâmetros utilizados na transferência de materiais.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Deseja informar localização única para transferência?	Quando selecionado, habilita o campo "Localiz Destino" na tela Transferência de Materiais - CP0310 . Desta forma o usuário pode informar localização única para transferência.
Procura Automática de Saldos?	Quando assinalado o programa de requisições efetua uma procura de saldos para os itens por meio dos depósitos existentes. A busca é feita em todos os depósitos cadastrados com o campo "Considera Saldo Disponível" assinalado.

Execução / Alteração Transf. Materiais – CP0310A

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível transferir e devolver materiais.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Apresenta a tela Seleção Materiais Transferência - CP0310B.
Marcar	Permite selecionar o item reserva onde o cursor estiver assinalado, marcando-o com um asterisco.
Desmarcar	Permite desmarcar o item reserva onde o cursor estiver assinalado.
Todos	Permite marcar ou desmarca TODOS os itens reservas.
Vá Para	Acessa a tela padrão de posicionamento do item na lista de itens.
Verificar Saldo	Permite verificar o saldo do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Requisição Sumariada	Exibe o numero da requisição Sumária.
Estab	Exibe o numero do estabelecimento da requisição sumária.

Campo:	Descrição:
Depósito Destino	Exibe o código de depósito de Destino da requisição sumária.
Data Transação	Exibe a Data de Transação da requisição sumária.
Conta	Exibe a conta contábil de transferência de materiais da requisição sumária parametrizada por intermédio da Parâmetros do Controle da Produção - CP0106 .
Percentual	Exibe o percentual das quantidades dos itens da requisição sumária a serem transferidas.

Execução / Alteração Transf. Materiais – CP0310A - Pasta Requis Sumar

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível transferir e devolver materiais.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Apresenta a tela Seleção Materiais Transferência - CP0310B.
Marcar	Permite selecionar o item reserva onde o cursor estiver assinalado, marcando-o com um asterisco.
Desmarcar	Permite desmarcar o item reserva onde o cursor estiver assinalado.
Todos	Permite marca ou desmarca todos os itens reservas.
Vá Para	Acessa a tela padrão de posicionamento do item na lista de itens.
Verificar Saldo	Permite verificar o saldo do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código do item que faz parte da requisição.
Ref.	Exibe o código da Referência do item, quando esse possui tipo de controle de estoque por referência.
Qtde Solicitada	Exibe a quantidade teórica que está em reserva.
Qtde Alloc Física	Exibe a quantidade física que já foi alocada (somatório das alocações).
Qtde Atendida	Exibe a quantidade física já atendida da reserva.
Qtde Alloc à Transf ou Qtd Dev Alloc	Exibe a quantidade que será transferida/devolvida, caso se utilize a pasta "Alocações". Esta quantidade é superior a zero quando da realização de Alocação Parcial em que não se aloca toda a Reserva. Nesta situação é realizada a transferência utilizando a pasta "Alocações".
Qtde à Transf ou Qtde a Dev	Exibe a quantidade que será transferida/devolvida de acordo com a quantidade requisitada que é informada na tela Seleção Materiais Transferência - CP0310B ou na tela Atualização para transferência - CP0310C. Automaticamente é apresentado o saldo da reserva que é a diferença entre a quantidade solicitada (quantidade original da reserva) e a quantidade atendida.
Formulação	Exibe o tipo de formulação do item. As opções disponíveis são: Não Utiliza – indica que o item não utiliza concentração ou PPM. Concentração – indica que o item utiliza formulação do tipo concentração. PPM – indica que o item utiliza formulação do tipo PPM (partes por milhão). Veículo – indica que o item utiliza veículo em sua formulação.
% / PPM	Exibe o fator de Concentração ou PPM padrão do item, quando estiver sendo usado o conceito de “Componente para Formulação” parametrizado como Concentração ou PPM. <i>ⓘ</i> Importante: Este campo só estará habilitado se o componente possuir formulação igual a concentração ou ppm.
Um	Exibe a unidade de medida do item.
Dep	Exibe o depósito onde o item é armazenado.
Localiz	Exibe a Localização do Item da requisição dentro do depósito.

Lote / Série	Exibe o numero do Lote ou numero de série da requisição, quando usar esse tipo de controle de estoque. Importante: Enquadram-se obrigatoriamente nessa categoria de itens controlados por lote aqueles definidos como Concentração ou PPM quando “Componente para Formulação”.
Loc Dest	Exibe a Localização de destino do Item da Reserva.
Descrição	Exibe a descrição do item.

Seleção Materiais Transferência – CP0310B

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível transferir e devolver materiais, estabelecendo faixa de itens e depósitos de origem.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
	Inserir itens da lista de saldo em estoque para a lista de transferência.
	Inserir itens da lista de transferência para a lista de saldos em estoque.
Modifica	Ao ser acionado apresenta a tela Atualização para Transferência CP0310C.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código do item.
Qtde	Exibe a quantidade do item e a sua unidade de medida.
Concentração ou PPM	Exibe o fator de Concentração ou PPM padrão do item, quando estiver sendo usado o conceito de “Componente para Formulação” parametrizado como Concentração ou PPM. Importante: Este campo só estará habilitado se o componente possuir formulação igual a concentração ou ppm.
Saldo em Estoque - Dep	Exibe o depósito onde o item é armazenado.
Saldo em Estoque - Localiz	Exibe a localização do item dentro do depósito.
Saldo em Estoque – Ref	Exibe a referência do item quando este possuir tipo de controle de estoque por referência.
Saldo em Estoque – Lote/Série	Exibe o lote/série do item quando este possuir tipo de controle de estoque por lote /série.
Saldo em Estoque – % / PPM	Exibe o fator de Concentração ou PPM padrão do item, quando estiver sendo usado o conceito de “Componente para Formulação” parametrizado como Concentração ou PPM. Importante: Este campo só estará habilitado se o componente possuir formulação igual a concentração ou ppm.
Saldo em Estoque – Valid Lote	Exibe a validade do lote.
Saldo em Estoque – Qtde Atual Teórica	Exibe a quantidade teórica do item.
Saldo em Estoque – Qtde Atual Física	Exibe a quantidade física do item, calculada considerando o fator de concentração do item.
Mostra saldos negativos ou zerados?	Quando assinalado mostra os saldos negativos e os zerados.
Transferência - Dep	Exibe o depósito onde o item é armazenado.
Transferência - Localiz	Exibe a localização do item dentro do depósito.

Transferência - Ref	Exibe a referência do item quando este possuir tipo de controle de estoque por referência.
Transferência – Lote/Série	Exibe o lote/série do item quando este possuir tipo de controle de estoque por lote /série.
Transferência – Valid Lote	Exibe a validade do lote.
Transferência – Loc Dest	Exibe o local de destino para o item sendo transferido/devolvido.
Transferência – Qtde Requis	Inserir a quantidade do item a ser transferida para o depósito de processo.  Importante: Essa quantidade é exibida convertida ao Fator de Concentração/PPM padrão dos itens com princípio ativo.

Atualização para Transferência – CP0310C

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível devolver e transferir materiais entre localizações.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Item	Exibe o código do item da requisição.
Depósito	Exibe e permite informar ou alterar o depósito do item da requisição.
Localização	Exibe a localização do item da requisição.
Localiz Destino	Exibe a localização destino para o item da requisição.
Lote / Série	Exibe o numero do Lote ou numero de série do item da requisição quando o tipo de controle de estoque for por lote/série.
Referência	Exibe o código da referência do item da reserva quando o tipo de controle de estoque for por referência.
Qtd Teórica	Inserir a quantidade física reservada do item da reserva.  Nota: Quando informado a quantidade física do item, o sistema sugere automaticamente a quantidade teórica, de acordo com o percentual de concentração do lote.
Qtd Física	Inserir a quantidade teórica reservada do item da reserva.  Nota: Quando informado a quantidade teórica do item, o sistema sugere automaticamente a quantidade física, de acordo com o percentual de concentração do lote.
Concentração (%) Item	Exibe o percentual de concentração do item.
Concentração (%) Lote	Exibe o percentual de concentração do lote.

Execução / Alteração Transf. Materiais – CP0310A – Pasta Alocações

Objetivo da tela:	Por meio desta tela é possível transferir e devolver materiais para o depósito de origem.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Apresenta a tela Manutenção Dados Transferência - CP0310F.
Marcar	Permite selecionar o item reserva onde o cursor estiver posicionado, marcando-o para devolução.

Desmarcar	Permite desmarcar o item reserva onde o cursor estiver posicionado.
Todos	Permite marcar ou desmarcar todos os itens reservas.
Vá Para	Acessa a tela padrão de posicionamento do item na lista de itens.
Verificar Saldo	Permite verificar o saldo do item.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ord Prod	Exibe o numero da Ordem de Produção.
Item	Exibe os códigos dos itens da requisição.
Qtde Solic	Exibe a quantidade solicitada.
Qtde Alloc Física	Exibe a quantidade alocada fisicamente do item da requisição.
Qtde Atendida	Exibe a quantidade já atendida/transferida do item..
Qtde Alloc à Transf ou Qtd Dev Alloc	Exibe a quantidade que será transferida/devolvida, caso se utilize a pasta "Alocações". Esta quantidade é superior a zero quando da realização de Alocação Parcial em que não se aloca toda a Reserva. Nesta situação é realizada a transferência utilizando a pasta "Alocações".
Qtde à Transf ou Qtde a Dev	Exibe a quantidade que será transferida/devolvida de acordo com a quantidade requisitada que é informada na tela Seleção Materiais Transferência - CP0310B ou na tela Atualização para transferência - CP0310C. Automaticamente é apresentado o saldo da reserva que é a diferença entre a quantidade solicitada (quantidade original da reserva) e a quantidade atendida.
Dep	Exibe o depósito do item da requisição.
Localiz	Exibe o código da localização dentro do depósito do item da requisição.
Lote / Série	Exibe o código do Lote ou o código de série do item da requisição, quando o parâmetro “Tipo Controle Estoque” estiver definido como número de série/lote.
Formulação	Exibe o tipo de formulação do item. As opções disponíveis são: Não Utiliza – indica que o item não utiliza concentração ou PPM. Concentração – indica que o item utiliza formulação do tipo concentração. PPM – indica que o item utiliza formulação do tipo PPM (partes por milhão). Veículo – indica que o item utiliza veículo em sua formulação.
% / PPM	Exibe o fator de Concentração ou PPM padrão do item, quando estiver sendo usado o conceito de “Componente para Formulação” parametrizado como Concentração ou PPM.  Importante: Este campo só estará habilitado se o componente possuir formulação igual a concentração ou ppm.
Ref	Exibe o código de referência do item da requisição quando este estiver definido com tipo de controle de estoque por referência.
Item Pai	Exibe o código do item pai do item da requisição requisição.
Loc Dest	Exibe o código da localização destino da requisição.
Descrição	Exibe a descrição do item da requisição.

Manutenção Dados Transferência – CP0310C

Objetivo da tela:	Por meio desta tela são exibidos os dados do item da requisição.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
--------	------------

Item	Exibe o código do item da requisição.
Descrição	Exibe a descrição do item da requisição.
Referência	Exibe o código da referência do item da requisição, quando o mesmo possuir controle por referência.
Depósito	Exibe o depósito do item da requisição.
Localização	Exibe a localização do item da requisição no depósito.
Lote / Série	Exibe o numero do Lote ou numero de série do item da requisição quando o tipo de controle de estoque for por lote/série.
Localiz Destino	Exibe a localização destino para o item da requisição.
Qtde Alloc	Exibe a quantidade alocada do item.
Qtde Atual	Exibe a quantidade teórica do item.
Qtde Requisit	Inserir a quantidade requisitada do item. ⚠ Nota: Quando informado a quantidade física do item, o sistema sugere automaticamente a quantidade requisitada, de acordo com o percentual de concentração do lote.
Qtde Física	Inserir a quantidade física reservada do item. ⚠ Nota: Quando informado a quantidade requisitada do item, o sistema sugere automaticamente a quantidade física, de acordo com o percentual de concentração do lote.
Concentração (%) Item	Exibe o percentual de concentração do item.
Concentração (%) Lote	Exibe o percentual de concentração do lote.

Conteúdos Relacionados:

[Segurança por Estabelecimento Produção](#)

[Manutenção Ordem Produção - CP0301](#)

[Parâmetros do Controle da Produção - CP0106.](#)

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [producao](#) [versao_12](#)
[transferencia_de_materiais](#) [cp0310](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso