

Configuração de Programas - DB0100

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Configuração de Programas - DB0100

Visão Geral do Programa

O objetivo dessa função é informar ao sistema onde estão as configurações das consultas de cada usuário do TOTVS APS. Assim, sempre que for aberta uma das consultas presentes nesse programa, o sistema irá buscar as configurações no endereço informado, com isso abrindo a consulta com as definições do usuário.

Caso o usuário não possua um arquivo de configuração padrão parametrizado, será aberto com o padrão da consulta.

Permite parametrizar o endereço dos arquivos com as configurações das consultas do TOTVS APS do usuário conectado no sistema.


Pré-requisitos:
 São pré-requisitos para a execução desta função:

 Para executar essa função é necessário que o arquivo de configurações exista, e para criá-lo é necessário acessar a consulta e salvar um arquivo de configuração no disco.

Configuração Programa - Pasta Programas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Programa - Pasta Programas, é possível que o usuário parametrize o arquivo com a sua configuração, habilitando os campos de cada arquivo que podem ser visualizados.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Modificar	Quando acionado apresenta tela Alteração Parâmetros Planejamento - DB0100A, onde é possível alterar o endereço da configuração para o arquivo selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código Usuário	Exibe o código do usuário que está conectado no sistema.

Manutenção Configuração Programas

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Programas - Botão Modificar, é possível alterar o endereço da configuração do arquivo selecionado.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Endereço Arquivo	Exibe o arquivo selecionado para alteração do endereço configurado.
Endereço Configuração	Exibe e permite inserir ou alterar o endereço do arquivo da configuração do programa selecionado.

Configuração Programa - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Configuração Programa - Pasta Parâmetros (DB0100), é possível definir o diretório padrão para importação e exportação e os parâmetros para integração com o ERP se não o ERP.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
-------	------------

Salvar	Quando acionado, grava as alterações realizadas nos campos da pasta Parâmetros.
--------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Diretório Padrão	Determina o diretório padrão utilizado para importação e exportação de memória nas rotinas Exportação de Memória (DB0204) e Importação de Memória (DB0205) .
Diretório Retorno	Determina o diretório das informações de retorno do ERP para o TOTVS APS, após a confirmação da programação. Neste diretório serão gravadas informações referentes a ordens de produção (e suas operações) e ordens de compras criadas no ERP, que serão utilizados pela rotina Monitor de Integração APS (DB0299) . Importante: Este diretório apenas é acionado quando a Confirmação de Programação (DB0202) utiliza Integração XML.
DSN / Usuário	Determina o nome da Fonte de Dados e o usuário em que as tabelas do ERP podem ser acessadas. Importante: Este campo somente é apresentado quando o TOTVS APS está integrado ao ERP Protheus, por meio da ativação da função spp-integra-aps-protheus na rotina Liberação de Função Especial (CD7070).
Servidor	Determina o nome do servidor em que a base de dados do ERP está hospedada. Importante: Este campo somente é apresentado quando o TOTVS APS está integrado ao ERP Protheus, por meio da ativação da função spp-integra-aps-protheus na rotina Liberação de Função Especial (CD7070).
Senha	Determina a senha de acesso a base de dados do ERP. Importante: Este campo somente é apresentado quando o TOTVS APS está integrado ao ERP Protheus, por meio da ativação da função spp-integra-aps-protheus na rotina Liberação de Função Especial (CD7070).

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs_aps](#) [p12](#)
[versao_12](#)
[processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_totvs_aps](#)
[configuracao_de_programas](#) [db0100](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso