

Manutenção Programação de Recebimento - DB0121

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Manutenção Programação de Recebimento - DB0121

Visão Geral do Programa

Há empresas em que um determinado item é fabricado em mais de um estabelecimento e há outros estabelecimentos que apenas consomem o item. Para atender estas empresas o Totvs APS possui um conceito denominado multiestabelecimento.

Assim os estabelecimentos que apenas consomem o item irão gerar solicitações de produção e os estabelecimentos produtores irão receber estas solicitações e devolver ao estabelecimento solicitante uma programação de recebimento de material. Por exemplo: O estabelecimento 01 solicitou o material para o estabelecimento produtor 02 para o dia 20/05. Ao programar o estabelecimento 02 identificou-se que é possível entregar o material para o estabelecimento 01 somente dia 25/05. Então gera-se uma programação de recebimento para o estabelecimento 01 para esta data, de acordo com a quantidade solicitada.

Estas programações de recebimento de material entrarão como saldo nos estabelecimentos solicitantes e as datas de entrega da programação poderão afetar a entrega dos pedidos de venda nos estabelecimentos que originaram a solicitação.

Permite realizar a manutenção da programação de recebimento de material.

Manutenção Programação Recebimento

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Programação de Recebimento, é possível atualizar dados referentes à programação de recebimento de material associado ao estabelecimento produtor.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Incluir	Quando selecionado, apresenta tela Manutenção Programação Recebimento (DB0121A), onde é possível incluir uma programação de recebimento de material para os estabelecimentos solicitantes.
Copiar	Quando selecionado, apresenta tela Manutenção Programação Recebimento (DB0121A), onde é possível copiar uma programação de recebimento de material.
Modificar	Quando selecionado, apresenta tela Manutenção Programação Recebimento (DB0121A), onde é possível modificar uma programação de recebimento de material.
Eliminar	Quando selecionado permite excluir a programação de recebimento de material selecionada.
Filtrar	Quando selecionado, apresenta tela Filtro (DB0121B), onde é possível estabelecer limites inicial e final para as programações de recebimento que são apresentadas.
Eliminar por Faixa	Quando selecionado, apresenta tela Eliminar por faixa (DB0121C), onde é possível estabelecer limites inicial e final para as programações de recebimento que serão eliminadas.
Estabelecimento de Produção	Exibe o código, a descrição e a unidade de medida do item selecionado.
Descrição	Exibe a descrição do estabelecimento de produção informado.

Manutenção Programação Recebimento

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Programação Recebimento -Botões Incluir, Modificar ou Copiar, é possível visualizar e alterar os dados da programação.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento Produção	Exibir o código do estabelecimento que deverá produzir o item previamente selecionado.
Estabelecimento Solicitante	Inserir o código do estabelecimento que necessita do item (solicitante).
Item	Inserir o código do item que deve ser incluído na solicitação.
Referência	Inserir a referência do item que deve ser incluído na solicitação, quando este tiver controle de estoque por referência.

Qtde Solicitada	Inserir a quantidade que deve ser enviada para outro estabelecimento (do produtor para o solicitante).
Cliente	Quando se tratar de um pedido, inserir o nome do cliente.
Pedido Cliente	Quando se tratar de um pedido, inserir o número do pedido do cliente.
Sequência	Quando se tratar de um pedido, inserir a sequência do item dentro do pedido do cliente.
Nr.Entrega	Quando se tratar de um pedido, inserir o número da entrega do item dentro do pedido do cliente.
Data Necessidade	Data em que o material é necessário no estabelecimento solicitante.
Data Entrega Exp	Data em que o material será entregue na expedição do estabelecimento produtor. Esta data é dada em função da programação do estabelecimento produtor.
Data Entrega Solicitante	Data em que o material deve estar disponível no estabelecimento solicitante. Esta data é dada pelo seguinte cálculo: DATA ENTREGA EXP + TEMPO DE TRANSPORTE ENTRE O ESTABELECIMENTO PRODUTOR E O SOLICITANTE.

Filtro

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Programação de Recebimento - Botão Filtro, é possível estabelecer limites inicial e final para alguns delimitadores das programações já existentes.
-------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento Solicitante	Inserir código inicial e final do estabelecimento estabelecendo uma faixa. Somente programações cujo estabelecimento solicitante relacionado se encontre dentro dessa faixa são selecionadas.
Item	Inserir código inicial e final do item estabelecendo uma faixa. Somente programações de itens dentro dessa faixa serão selecionadas.
Referência	Inserir código inicial e final de referência do item quando esse possuir controle de estoque controlado por referência, estabelecendo uma faixa. Somente programações, cujo item possua referência, dentro dessa faixa serão selecionadas.
Data Necessidade	Inserir data necessidade inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente as programações cuja data da necessidade se encontre dentro dessa faixa serão selecionadas.
Data Expedic. Produtor	Inserir data expedição produtor inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente as programações cuja data expedição do estabelecimento produtor se encontre dentro dessa faixa serão selecionadas.

Eliminar por Faixa

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção de Programação de Recebimento - Botão Eliminar por faixa, é possível estabelecer o limite inicial e final dos itens com programações de recebimento a serem eliminadas, por Item e/ou Referência.
-------------------	--

Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs_aps](#) [p12](#)
[versao_12](#)
[processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_totvs_aps](#)
[manutencao_programacao_de_recebimento](#) [db0121](#)

