

Importação Pedidos/Previsões do Cenário - DB0112

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Importação Pedidos/Previsões do Cenário - DB0112

Visão Geral do Programa

O processo consiste em facilitar o cadastro de pedidos/previsões de cenário, por meio da importação de um arquivo texto ou Excel, com layout definido conforme abaixo. O arquivo de entrada deve ser parametrizado na pasta de Parâmetros.

É possível executar a função somente como inclusão, ou então assinalando o parâmetro "Elimina Dados Anteriores". Neste caso, os dados existentes são eliminados e um novo arquivo é gerado.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Manutenção de Cenários \(DB0101\)](#).

Importação Previsões/Simulação Pedidos Pasta Layout

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Manutenção Importação Previsões/Pedidos, o usuário pode parametrizar o tipo de importação que será realizada em: • Arquivo texto; • Planilha Excel. Neste browser o usuário pode optar em importar ou não as informações que não são obrigatórias (Pedido, Cliente e Sequência do Pedido).
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Visualizar Layout	Estando marcada a opção Layout Texto, apresenta uma tela com Layout de arquivo texto. Estando marcada a opção Layout Planilha, apresenta uma tela com Layout Excel.  Importante: É importante formatar as colunas que são do tipo texto para receber somente conteúdo texto. Se isso não for feito, a importação do conteúdo pode ser incorreta. Exemplo: Campo Cenário - Se informarmos 01, o conteúdo importado será 1, como em tipo texto 01 é diferente de 1, o programa então acusa cenário inexistente. Por este motivo, caso se informe números em campos texto é necessário formatar a coluna para conteúdo texto.
Layout Texto/Layout Planilha	Selecionar que tipo de arquivo que será importado: • Arquivo layout texto; • Arquivo tipo planilha Excel.

Importação Previsões/Simulação Pedidos – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Importação Previsões/Simulação Pedidos - Pasta Parâmetros, é possível realizar as devidas parametrizações de importação e informar as faixas de seleção cujas informações serão consideradas para realizar a gravação dos registros importados no banco de dados.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Arquivo de Entrada	Especificar arquivo de entrada anteriormente salvo, contendo os parâmetros desejados.  Importante:

	É necessário tomar o cuidado de informar o arquivo correto, pois o programa ou importa um TXT ou importa uma planilha Excel conforme parametrização realizada na página de Layout.
Eliminar dados anteriores?	Quando selecionado, será realizada a eliminação de toda a lista de pedidos e previsões já existentes para os cenários envolvidos no arquivo de importação, importando novos dados na sequência. Em resumo, o programa sumariza por cenário e sobrepõe os dados existentes pelos do arquivo importado.
Sobrepor os dados já existentes	Quando selecionado, serão substituídos os registros já existentes pelos registros que se encontram no arquivo que está sendo importado. Entende-se como registro já existente a combinação de Cenário, Item, Referência, Tipo de Demanda, Data de Entrega, Cliente, Pedido e Sequência de Entrega. Caso este parâmetro não seja marcado, o programa irá consistir a prévia existência do registro apresentado erro de importação no final da execução.
Importar a partir da linha	Permite que o usuário informe que o programa deve importar somente a partir de uma determinada linha, desconsiderando as anteriores.
Importar somente	Permite que o usuário possa parametrizar que registros serão importados: • Previsões, • Pedidos, • Ambos.
Cenário	Permite informar código de Cenário inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão importados Pedidos e/ou Previsões cujo código de Cenário se encontre dentro dessa faixa.
Item	Permite informar código de Item inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão importados Pedidos e/ou Previsões dos Itens cujos códigos se encontrem dentro dessa faixa.
Referência	Permite informar código de Referência inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão importados Pedidos e/ou Previsões de Itens cujos códigos de Referência se encontrem dentro dessa faixa.
Data Entrega	Permite informar Data Entrega inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão importados Pedidos e/ou Previsões cuja Data Entrega se encontre dentro dessa faixa.
Nome Abreviado	Permite informar Nome Abreviado inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão importados Pedidos cujos Nomes Abreviados se encontrem dentro dessa faixa.
Pedido	Permite informar Pedido inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão importados Pedidos cujos números se encontrem dentro dessa faixa.
Nr Sequência	Permite informar número de Sequência inicial e final, estabelecendo uma faixa. Somente serão Pedidos cujas sequências se encontrem dentro dessa faixa.

Importação Previsões/Simulação Pedidos – Pasta Log

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Importação Previsões/Simulação Pedidos - Pasta Log, é possível estabelecer destino e forma de execução do relatório, bem como se devem ser listados todos os registros do arquivo de importação ou somente aqueles que foram rejeitados.
--------------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Imprime	Selecionar que tipo de registros devem ser impressos, se Todos ou apenas os Rejeitados na importação.
Destino	Selecionar a opção de destino que atende à emissão da listagem. Ver conceito Opções de Destino .
Execução	Selecionar a forma de execução da listagem. Ver conceito Formas de Execução .

 Macro desconhecida: 'rate'

documento_de_referencia manufatura mdb totvs_aps p12
versao_12
processo_preparacao_das_informacoes_cadastrais_totvs_aps
importacao_pedidos_previsoes_do_cenario db0112

