

Agenda de Cálculos - DB1003

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Agenda de Cálculos - DB1003

Visão Geral do Programa

Permite o agendamento dos cálculos de um ou mais processos de um ou mais cenários de planejamento. O programa também permite que os cálculos sejam efetuados de forma on-line ou com agendamento em RPW.

Esse programa permite montar uma sequência de execução de cálculos de cenários e processos. Para cada cenário é possível informar se serão executados os processos de atualização de dados, planejamento, explosão, carga máquina, sequenciamento, subordinação, confirmação e exportação de memória. A exportação de memória é executada no último processo executado do cenário.

Quando os processos de atualização, confirmação ou exportação de memória são selecionados para serem executados, seus respectivos parâmetros são solicitados.

Agenda de Cálculos – Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:	Parametrizar quais passos serão executados para o cenário.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cenários Disponíveis	Exibe todos os cenários cadastrados, que podem ser selecionados para execução.
Sequência Execução	Exibe os cenários selecionados para serem executados. É possível mudar a sequência de execução dos cenários, por intermédio dos botões do lado direito da grade.

Parâmetros Agendamento do Cenário – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Parametrizar quais passos serão executados para o cenário.
-------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualização	Quando acionado, apresenta a tela DB0200. Para ver o detalhe dos campos desta tela, veja Atualização de Dados .
Confirmação	Quando acionado, apresenta a tela DB0202. Para ver o detalhe dos campos desta tela, veja Confirmação do Cenário .

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Executa Atualização de Dados	Quando assinalado, indica que o passo de Atualização de Dados será executado para o cenário selecionado. Para atualização dos dados, serão respeitados os parâmetros salvos na Atualização de Dados .
Planejamento	Quando assinalado, indica que o passo de Planejamento de Demanda será executado para o cenário selecionado.
Explosão	Quando assinalado, indica que o passo de Explosão de Demanda será executado para o cenário selecionado.
Carga Máquina	Quando assinalado, indica que o passo de Carga Máquina será executado para o cenário selecionado.
Sequenciamento	Quando assinalado, indica que o passo de Sequenciamento será executado para o cenário selecionado.
Subordinação	Quando assinalado, indica que o passo de Subordinação será executado para o cenário selecionado.
Gerar Listagem Consumo Material por Demanda	Quando a opção de Subordinação está marcada, habilita o parâmetro "Gerar Listagem Consumo Material por Demanda". Ao Selecionar este parâmetro, irá executar o relatório de Listagem de Material por Demanda (DB0318). O mesmo é executado com faixa aberta (Sem Seleção ou Filtro) e com todos os parâmetros marcados. O relatório é gerado para cada cenário que estiver marcado. Quando execução ocorrer em servidor RPW, a planilha será gerada na pasta spool parametrizado no servidor RPW.

Confirmação	Quando assinalado, indica que o passo de Confirmação será executado para o cenário selecionado. Para confirmação, serão respeitados os parâmetros da pasta Confirmação.
Executa o próximo cenário incondicionalmente	Quando assinalado, indica que se ocorrer erro na execução de um cenário, o próximo cenário listado será executado. Caso contrário, a lista de execução é abortada no momento que houver um erro em qualquer cenário.
Carregar Programação Fixa	Quando assinalado, define que as operações fixas disponíveis (status diferente de "Indisponível" ou "Não Carregar") serão alocadas e congeladas na mesma Data/Hora de início e fim, Ferramenta, Grupo de Máquina e Centro de Trabalho em que foram fixadas. É apresentado desmarcado quando o cenário não possuir programação fixa salva, ou quando o cenário estiver com o parâmetro "Considera Ordem" desmarcado.
Simulação	Campo visível quando cenário selecionado está parametrizado "Armazenar dados para telas WEB". Através deste, é possível armazenar até 3 simulações do mesmo cenário em banco de dados.
Exporta Memória no último processo executado	Quando assinalado, indica que a memória de cálculo será exportada após o último passo selecionado para ser executado. Serão gerados os arquivos de exportação na pasta informada.
Pasta	Indica a pasta onde os arquivos de exportação serão gerados. Serão criadas pastas para cada cenário informado. Caso o cenário esteja com o parâmetro "Armazenar dados para telas WEB" ativo, a pasta será código cenário + simulação, por exemplo CEN001_1. Caso contrário será apenas o código do cenário.

Agenda de Cálculos - Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)
[totvs_aps](#) [painel_de_controle](#) [agenda_de_calculos](#) [db1003](#)