

Painel de Controle - DB0201

 Tempo aproximado para leitura: 9 minutos

Painel de Controle - DB0201

Nota:
 Agora o DB0201X é o novo DB0201. A versão com componentes Flash foi descontinuada na versão 12.1.32 devido ao fim desse componente após atualização do Windows.
 Outro programa disponível com a mesma finalidade é o [Painel de Controle WEB](#).

Visão Geral do Programa

Por intermédio do Painel de Controle o usuário é levado de forma intuitiva a aplicar os diversos passos para a programação da fábrica. Poderá observar os indicadores, de forma on-line, e analisar o resultado dos cálculos através das consultas e relatórios que são liberados a cada processo.

Após assegurar-se de que os pré-requisitos foram executados, pode-se dar início ao processo de cálculos, na seguinte sequência:

1. Planejamento da demanda;
2. Explosão da demanda;
3. Carga máquina;
4. Sequenciamento;
5. Sequenciamento manual (opcional);
6. Subordinação;
7. Confirmação.

Aplicar os diversos passos para o planejamento e programação da produção no TOTVS APS.

Pré-requisito:

[Manutenção do Cenário \(DB0101\)](#)

Painel de Controle

Objetivo da tela:	Efetuar a programação da fábrica utilizando-se das várias funções.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Atualização de Dados	Quando acionado, atualiza os dados originários do ERP para o TOTVS APS. A Função Atualização de Dados (DB0200) , descreve essa fase.
Aplicar	Quando acionado, as informações do cenário são carregadas e os botões de planejamento são habilitados, de acordo com o cenário de planejamento informado.
Planejamento de Demanda	Quando acionado, executa o planejamento das ordens para os itens que irão atender ao mercado. Sua principal função é balancear demandas com providências, período a período, para todos os produtos que devem ser entregues ao mercado ou reabastecer determinados estoques (gerar ordens planejadas). Após esse cálculo estarão disponíveis para análise os seguintes relatórios e consultas: Consulta Disponível para Promessa (ATP) (DB0408) (somente por intermédio do menu). Consulta Mensagens (DB0666). Detalhe do Planejamento da Demanda (DB0407). Relatório Detalhe de Planejamento de Demanda (DB0301). A função Cálculo Planejamento de Demandas (DBAPI001) descreve esse cálculo.
Explosão de Demandas	Quando acionado, irá iniciar, com base nas ordens planejadas e firmas consideradas no planejamento de demanda, o processo de leitura dos dados armazenados no disco, transferindo-os para a memória, e efetuando em seguida a geração de operações programadas pela explosão das redes produtos x processos. Após o cálculo, estarão disponíveis para análise as seguintes consultas: Consulta Ordens de Produção (DB0400). Consulta Rede de Operações (DB0402). Relatório Demonstrativo Cálculo do Item (DB0304). O Cálculo da Explosão de Demanda (DBAPI002) descreve esse cálculo.
Carga Máquina	Quando acionado, efetua a sumarização de carga e capacidade por grupo de máquina. Após esse cálculo estará disponível a seguinte consulta: Consulta Carga x Capacidade (DB0401) . O tópico de Carga Máquina descreve esse cálculo.

	⚠ Nota: Após executar a opção de Carga Máquina, as opções Seq. Auto. e Seq. Manual serão habilitadas, possibilitando ao usuário optar entre executar o cálculo do sequenciamento conforme parametrização do cenário de forma automática ou selecionar o Seq. Manual, no qual apresentará a função Gantt de Operações (DB0414), permitindo ao usuário realizar além do sequenciamento automático, o sequenciamento manual conforme necessidade.
Seq. Auto.	Quando acionado, dispara o cálculo do sequenciamento automático. O sequenciamento automático sequencia as operações de acordo com a regra de despacho respeitando as restrições de recursos conforme cadastrado. Após esse cálculo estarão disponíveis as seguintes consultas: • Consulta Carga Máquina Diária (DB0411). • Consulta Programação GM Restritivos (DB0404). • Consulta Programação GM não Restritivos (DB0405). • Gantt Operações (acessado por intermédio do processo Sequenciamento Automático). • Relatório Programação Pedidos/Previsões (DB0302). A função Cálculo do Sequenciamento descreve esse cálculo.
Seq. Manual	Quando acionado, apresenta a tela Gantt de Operações (DB0414). De execução opcional, quando acionado, oferece a possibilidade de realizar o sequenciamento manual (Função Ajuste Fino do Planejamento – DB0414M) conforme definições e análises do usuário. A função Sequenciamento Manual (DB0414) descreve esse cálculo. ⚠ Nota: As funções de Seq. Auto. e Seq. Manual não estarão habilitadas quando estiver sendo utilizada a configuração APS Simplificado sem restrição ativa. Para mais detalhes veja Função Manutenção de Cenários (DB0101).
Subordinação	Para cenário parametrizado como APS Simplificado (não realiza o sequenciamento), o processo de subordinação irá calcular a data de início e término das operações e consequentemente a data de disponibilidade dos materiais (semiacabados). Para todos os cenários calculará a data de necessidade e emissão das matérias-primas. Após esse processo, estarão disponíveis as seguintes consultas e relatórios: • Consulta Liberação Matéria-Prima (DB0406). • Consulta Programação de Compras (DB0409). • Consulta Gestão de Compras (DB0412). • Consulta Indicador Qualidade Atendimento (DB0413). • Relatório Rastreabilidade de Ordens (DB0303). A Função Cálculo da Subordinação descreve esse cálculo.
Confirmação	Quando acionado, tem como principais objetivos gerar ordens de produção com as respectivas reservas e também gerar ordens de compra com suas respectivas parcelas. A Função Confirmação do Cenário (DB0202) descreve essa fase.
Executar até	Quando acionado, permite ao usuário, em determinada fase do cálculo, calcular as fases seguintes conforme parametrização. A função é executada por meio da seleção de um processo do campo "Executar até". Podem ser selecionadas as opções de Planejamento, Explosão, Carga Máquina, Sequenciamento e Subordinação (todas as opções existentes exceto Atualização, Sequenciamento Manual e Confirmação). Campo "A partir do Planejamento": Quando selecionado este campo, indica que a execução dos processos de planejamento será realizada a partir do planejamento até o processo selecionado no campo "Executar até".
Fechar	Quando acionado, encerra a execução do PAINEL de Controle mantendo os cálculos em memória.

Principais Campos e Parâmetros:

A tela PAINEL de Controle apresenta seus campos dispostos em áreas bem definidas e delimitadas, sendo cada uma dessas áreas descritas a seguir:

- **Barra de Consultas e Relatórios**

Campo:	Descrição:
Consultas	Exibe todas as consultas relacionadas com as tarefas executadas por intermédio dos botões descritos na tabela acima. Possui os seguintes ícones: • Cenário; • Consulta de Mensagens; • Detalhe Planejamento de Demanda; • Ordens de Produção; • Rede de Operações; • Carga x Capacidade; • Carga Máquina Diária; • Programação GM; • Liberação Matéria-Prima; • Programação de Compras; • Gestão de Compras; • Indicador Qualidade Atendimento.


Relatórios	Quando acionado, apresenta todos os relatórios relacionados às tarefas executadas por intermédio dos botões descritos na tabela acima. Possui os seguintes ícones: • Detalhe Planejamento de Demanda. • Demonstrativo Cálculo Item. • Programação Pedidos/Previsões. • Relatório Rastreabilidade de Ordens. E os processos para exportação e importação da memória de cálculo (a partir da Explosão de Demandas): • Importar Memória. • Exportar Memória.
------------	---

• Painel de Indicadores

Campo:	Descrição:
Pedidos Antecipados/ Em dia	Exibe, em forma de percentual, a quantidade de pedidos antecipados dentro do planejamento. São demandas (pedidos, previsões) que tiveram a(s) ordem(ns) adiantada(s) para antes da data de proteção do pulmão de expedição do pedido/previsão.
Pedidos com Invasão do Pulmão	Exibe, em forma de percentual, a quantidade de pedidos com invasão do pulmão definido para o planejamento. Significa que o pedido ainda não está em atraso, mas merece uma atenção porque o pulmão de proteção de expedição já começou a ser invadido.
Pedidos Atrasados	Exibe, em forma de percentual, a quantidade de pedidos em atraso em relação ao planejamento. São demandas (pedidos, previsões) que tiveram a(s) ordem(ns) postergada(s) para depois da data de entrega solicitada.
Utilização do Recurso Restritivo	Exibe, em forma de percentual, o quanto do recurso com restrição de capacidade (RRC), está sendo utilizado para atender ao planejamento.

Exemplo:

Segue exemplo para melhor entendimento da situação do pedido:



Antecipado: Se todas as datas de término que atendem ao pedido estão antes da data do pulmão calculado, então, a situação do pedido é "Antecipado".

Consumindo Pulmão: Se a data de uma das ordens que atendem ao pedido está entre a data do pulmão calculada e a data de entrega do pedido, então a situação do pedido é "Consumindo Pulmão".

Em Atraso: Se a data de uma das ordens que atendem ao pedido está após a data de entrega do pedido, então a situação do pedido é "Em atraso".

• Dados Suplementares

Campo:	Descrição:
Cenário	Selecionar o cenário de planejamento desejado. Após informado o cenário deve-se atualizar as informações por meio do botão Aplicar.
Simulação	Caso o cenário informado estiver parametrizado para "Armazenar dados para telas WEB", aparecerá em tela o campo "Simul." (Simulação), para visualização do número da simulação em uso e o botão "Importar Simulação", explicado mais abaixo neste documento.
Importar simulação	Botão visível quando cenário selecionado está parametrizado para "Armazenar dados para telas WEB". Ao ser acionado, abre a tela de "Detalhe das Simulações".
Horizonte	Exibe as datas de início e fim do horizonte de planejamento, conforme definido na Manutenção de Cenários (DB0101) .
Referência	Exibe a data e hora de referência utilizada para o planejamento, de acordo com o definido na Manutenção de Cenários (DB0101) . Recomenda-se que essa data/hora seja sempre um dia a mais ao "hoje" definido, entretanto, pode ser utilizada uma data/hora dentro do próprio dia corrente. Essa mesma data de referência deve ser informada na função Confirmação do Planejamento.
Carregar Programação Fixa	Quando assinalado, define que as operações fixas disponíveis (status diferente de "Indisponível" ou "Não Carregar") serão alocadas e congeladas na mesma Data/Hora de início e fim, Ferramenta, Grupo de Máquina e Centro de Trabalho em que foram fixadas. É apresentado desmarcado quando o cenário não possuir programação fixa salva, ou quando o cenário estiver com o parâmetro "Considera Ordem" desmarcado.

Detalhe das Simulações

Objetivo da tela:	Trazer os detalhes das simulações e permitir importar os dados de um cenário/simulação para o painel.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:


Campo:	Descrição:
Simulações 01, 02 ou 03.	São exibidas informações como Usuário e a Fase com o Status, Data e Hora da execução desta fase, para cada simulação.
Botão Carregar	Permite importar para o painel, os dados do cálculo de um cenário/simulação, conforme a última fase calculada.
Botão Novo Cálculo	Ignora o cálculo do cenário/simulação se existente, e posiciona o painel para realização de um novo cálculo.

Conteúdos Relacionados:

HOW TO:

Confirmação de Solicitação de Compra Prevista integrando com ERP Protheus

Permite a confirmação da programação de ordens de produção e de compras realizadas pelo TOTVS APS. É possível delimitar a geração das ordens permitindo confirmar ordens de produção e de compras simultaneamente. Para integração com Protheus, ainda é possível escolher o tipo de ordem que será criada, Firme ou Prevista. O usuário pode ainda, alterar a quantidade e/ou data das ordens planejadas por intermédio do parâmetro Alterar Ordens Manualmente que apresenta uma nova tela para manutenção destas informações antes de efetivar a confirmação. Por intermédio dos parâmetros de reprogramação (Reprogramar, Não Reprogramar e Reprogramar Não Confirmadas), é possível definir se as ordens de compra fora do horizonte fixo do item serão reprogramadas ou não. Quando o cenário de planejamento é multiestabelecimento, esta função confirmará a programação de recebimento e solicitações de produção entre os estabelecimentos.



APS - Programação Fixa

Neste vídeo é apresentada a programação fixa, que permite gravar o sequenciamento das operações considerando um número de dias de programação fixa no cenário.

O conceito de Programação Fixa consiste em que programações realizadas em cálculos anteriores sejam consideradas no novo cálculo, e a alocação dessas operações permaneça congelada nas datas e horários previstos.



[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [mdb](#) [totvs_aps](#) [p12](#)
[versao_12](#) [processo_painel_de_controle](#) [painel_de_controle](#)
[db0201](#)



[Política de
privacidade](#)

[Termos
de uso](#)