

Consulta Ponto de Monitoramento - DB0418

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

Consulta Ponto de Monitoramento - DB0418

Visão Geral do Programa

Permitir o monitoramento do preenchimento dos Kanbans do item no ponto de monitoramento a que ele se relaciona (supermercado/depósito), a partir da leitura dos saldos existentes nos depósitos.

As informações apresentadas por essa consulta são apresentadas em três áreas distintas.

A primeira a esquerda é a árvore de visualização que apresenta a estrutura de pontos de monitoramento conforme parametrização previamente efetuada. Nessa estrutura é possível obter uma visualização de todos os pontos de controle, de um ponto em específico ou de uma determinada situação.

A segunda área disponível na parte superior direita, apresenta a situação conforme selecionado na treeview a esquerda. E na parte inferior são apresentados os itens que se encontram na situação selecionada na parte superior.

Essa consulta permite a definição de um tempo de ciclo de atualização, onde é verificado o saldo disponível do item. Nesse caso, é possível definir ciclos de atualização personalizados, por padrão essa consulta sugere um ciclo de 15 minutos.

 **Pré-requisito:**
É pré-requisito para a execução desta função:
[Ponto de Monitoramento \(DB0140\)](#).

Ponto de Monitoramento

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Ponto de Monitoramento, é possível visualizar os itens monitorados e seus respectivos valores de kanban. Inicialmente é apresentada tela em branco; em seguida devem ser efetuadas as parametrizações necessárias e na sequência são apresentados os itens do ponto de monitoramento.
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Abrir Arquivo de Parâmetros	Quando acionado, permite acesso a arquivos de parâmetros previamente salvos, facilitando assim o trabalho de parametrização dos atributos para seleção. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Salvar Parâmetros	Quando acionado, permite salvar em arquivo uma parametrização dos atributos de acesso, sendo possível abri-la posteriormente. Particularmente útil quando se usa várias vezes a mesma parametrização, evitando ter que redigitá-la.
Atualizar	Quando acionado, irá carregar os registros que serão apresentados na área de consulta, à esquerda, conforme parametrizações.
Parametrizar Atributos	Quando acionado, apresenta tela Parâmetros (DB0406C) , onde é possível selecionar os atributos e parâmetros que deverão ser apresentados na consulta.
Parametrizar Filtro de Informações	Quando acionado, apresenta tela Parametrização Filtro (DB0418B), onde é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.
Parametrizar Classificação	Quando acionado, apresenta tela Parametrização Classificação (DB0418A), onde é possível estabelecer a ordem de como os dados serão apresentados na consulta.
Expandir estrutura	Quando acionado, expande a estrutura em todos os seus níveis. Quando acionado novamente contrai a estrutura para seu nível mais baixo.
Exportar Para Excel	Quando acionado, gera planilha no Excel, no mesmo formato e conteúdo da consulta, possibilitando assim, que seja consultada mais tarde, inclusive por usuários que não têm acesso ao sistema.

Parametrização Filtro de Informações – DB0418B

Objetivo da tela:	Ao selecionar a função Consulta Ponto de Monitoramento - Botão Parametrizar Filtro de Informações, é possível estabelecer limites que definirão quais registros serão selecionados para serem apresentados na consulta.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ponto Monitoramento	Inserir os códigos inicial e final de pontos de monitoramento estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados na seleção os pontos de monitoramento que se encontrem dentro dessa faixa.
Estabelecimento	Inserir os códigos inicial e final de estabelecimentos estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados na seleção os estabelecimentos que se encontrem dentro dessa faixa.
Depósito	Inserir os códigos inicial e final de depósitos estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados na seleção os depósitos que se encontrem dentro dessa faixa.
Item	Inserir os códigos inicial e final de item estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados na seleção os itens que se encontrem dentro dessa faixa.
Referência	Inserir os códigos de referência inicial e final estabelecendo uma faixa. Somente serão considerados na seleção os itens cujo código de referência esteja dentro dessa faixa.
Grupo de Estoque	Inserir os códigos inicial e final de grupos de estoque estabelecendo uma faixa. Somente serão consideradas na seleção as informações que se encontrem dentro dessa faixa.
Atualização a cada (min)	Inserir em minutos um intervalo a ser considerado para atualização. Sempre que o valor definido for atingido, o sistema efetua uma nova busca atualizando as informações em tela.

Parametrização Classificação

Objetivo da tela:	Ao acionar a função Consulta Ponto de Monitoramento - Botão Parametrizar Classificação, é possível estabelecer a ordem de apresentação dos dados da consulta, em forma de multi-seleção. Por questões de performance da consulta, o número de classificações está restrita a 5 níveis.
-------------------	---

 **Componentes OCX**
Em função da descontinuidade dos componentes OCX em Progress 12 / 64 bits, o programa passa a usar o componente 4GLTreeview a partir da Release 12.1.2209, não sendo mais necessário a instalação de componentes OCX para sua utilização

 Macro desconhecida:'rate'

[documento_de_referencia](#) [p12](#) [versao_12](#) [manufatura](#) [mdb](#)
[totvs_aps](#) [consultas_aps](#) [consulta_ponto_de_monitoramento](#)
[db0418](#)