

Listagem de Estrutura Detalhada - EN0207

 Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

Listagem de Estrutura Detalhada - EN0207

Visão Geral do Programa

Emite um relatório com uma listagem detalhada da estrutura de itens em nível único, apresentando também os itens alternativos, permitindo listar a estrutura conforme classificação e parametrização.

Listagem Estruturas (Detalhado) – Pasta Seleção

Objetivo da tela:	Selecionar uma faixa de dados para seleção de estruturas, baseada em valores iniciais e finais para vários parâmetros.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Grupo Estoque	Inserir o grupo de estoque inicial e final para a seleção.
Família	Inserir a família inicial e final para a seleção.
Item	Inserir o código do item inicial e final para a seleção.
Referência do Item	Inserir a referência inicial e final do item para a seleção.  Nota: Utilizado apenas quando o controle de estoque do item for por referência.
Unidade Negócio	Inserir a unidade de negócio inicial e final do item para seleção.

Listagem Estruturas (Detalhado) – Pasta Classificação

Objetivo da tela:	Estabelecer a classificação desejada para a emissão das requisições.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Classificação	Selecionar a classificação desejada para a emissão da listagem de estruturas. As opções disponíveis são: - Grupo de Estoque e depois por Item; - Por Família de Material e depois por Item; - Por Item; - Classificar Componentes por Série.

Listagem Estruturas (Detalhado) – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:	Estabelecer parâmetros de seleção para a emissão das estruturas.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Data de Validade	Inserir a data de validade inicial para a estrutura. São incluídas somente estruturas com data de início de validade menor ou igual a essa data, e data de término maior que essa data.
Quantidade	Inserir a quantidade do produto final a qual é tomada como base para os cálculos das quantidades apresentadas no relatório.
Listar Narrativas	Quando assinalado, o relatório lista as estruturas com suas respectivas narrativas.
Ativo	Quando assinalado, define que as estruturas com situação igual a ativo serão incluídas na listagem.

Obsoleto Ordens Automáticas	Quando assinalado, define que as estruturas com situação igual a Obsoleto para Ordens Automáticas serão incluídas na listagem.
Obsoleto Todas as Ordens	Quando assinalado, define que as estruturas com situação igual a Obsoleto para Tidas as Ordens serão incluídas na listagem.
Totalmente Obsoleto	Quando assinalado, define que as estruturas com situação igual a Totalmente Obsoleto serão incluídas na listagem.
Processos	Selecionar o processo de fabricação do item para identificar a sua lista de componentes. As opções disponíveis são: • Processo Principal; • Todos os Processos. Nota: Este campo será utilizado na seleção da lista de componentes.
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento desejado para a visualização das listas de componentes/processo relacionados a ele.
Linha Produção	Inserir o código da linha de produção para a visualização das listas de componentes/processo relacionados a ele.
Unid. Negócio	Inserir o código da unidade de negócio para a visualização das listas de componentes/processo relacionados a ele.
Visualiza por Lista Compon	Quando assinalado, indica que a listagem deverá apresentar as listas de componentes para os itens.

Listagem Estruturas (Detalhado) – Pasta Digitação

Objetivo da tela:	Escolher as estruturas que serão selecionadas para o relatório.
-------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inserir	Quando acionado, permite a inserção de um novo item na lista de impressão.
Alterar	Quando acionado, permite alterar um código de item na lista de impressão.
Retirar	Quando acionado, permite retirar um item assinalado da lista de impressão.
Salvar	Quando acionado, permite salvar a lista de itens, visando facilitar posterior utilização, da mesma lista ou de lista semelhante.
Recuperar	Quando acionado, permite a recuperação da lista de itens anteriormente salva.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Inserir o código e a descrição do item a ser listado.
Un	Exibe a unidade de medida do item.
Ref	Exibe a referência do item.
Data Corte	Inserir a data de corte para a estrutura a ser listada.

Listagem Estruturas (Detalhado) – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Estabelecer detalhes sobre o destino da impressão e a forma de execução do relatório.
-------------------	---

Macro desconhecida:'rate'